

Министерство внутренних дел Российской Федерации
Казанский юридический институт

Н.В. Панасик
Г.Р. Хуснетдинов

ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Часть 2

Курс лекций

Казань 2017

ББК 68.9

П 12

Одобрено редакционно-издательским советом КЮИ МВД России

Рецензенты

Доктор педагогических наук, профессор Б.А. Федулов
(Барнаульский юридический институт МВД России)

Кандидат педагогических наук, доцент А.А. Каримов
(Восточно-Сибирский институт МВД России)

Панасик Н.В.

П 12 Тактико-специальная подготовка. В 2 ч. Ч. 2: курс лекций /
Н.В. Панасик, Г.Р. Хуснетдинов. – Казань: КЮИ МВД России,
2017. – 113 с.

В курсе лекций изложены теоретические понятия и даны практические рекомендации по разделу «Тактическая подготовка сотрудников органов внутренних дел», предусмотренные примерной программой учебной дисциплины «Тактико-специальная подготовка».

Предназначен для курсантов, слушателей и профессорско-преподавательского состава образовательных организаций системы МВД России.

ISBN 978-5-901593-98-1 (ч. 2)

ISBN 978-5-901593-75-2

ББК 68.9

© КЮИ МВД России, 2017

© Панасик Н.В., 2017

© Хуснетдинов Г.Р., 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	5
Тема 13. Инженерное оборудование местности при выполнении оперативно-служебных задач.....	6
1. Фортификационное оборудование огневых позиций и мест несения службы (КПП, блокпостов и других сооружений).....	6
2. Инженерные мероприятия по маскировке.....	18
Тема 14. Взрывчатые вещества, взрывные устройства и средства взрыва, используемые при совершении преступлений.....	21
1. Общая характеристика взрывчатых веществ	22
2. Типичные способы и места установки и маскировки взрывных устройств, мин-ловушек.....	28
3. Действия сотрудников при обнаружении ВВ, средств взрыва, приборов и принадлежностей к ним.....	30
Тема 15. Основы взрывобезопасности сотрудников ОВД.....	36
1. Средства поиска взрывных устройств. Действия сотрудников ОВД по локализации угрозы взрыва в различных условиях оперативной обстановки. Меры безопасности.....	36
2. Способы обнаружения взрывных устройств на местности, в помещении, в автомобиле и иных наиболее вероятных местах их установки.....	39
Тема 16. Виды и тактика действий служебных нарядов по охране общественного порядка и безопасности.....	55
1. Состав и назначение нарядов по охране общественного порядка.....	55
2. Экипировка нарядов по охране общественного порядка.....	60

3. Обязанности нарядов по охране общественного порядка.....	62
4. Типовые тактические действия нарядов полиции в различных ситуациях.....	69
Тема 17. Виды и тактика действий служебных нарядов по розыску и задержанию вооруженных и особо опасных преступников.....	89
1. Состав, назначение, экипировка нарядов по розыску и задержанию вооруженных и особо опасных преступников.....	89
2. Тактика действий служебных нарядов по розыску и задержанию вооруженных и особо опасных преступников.....	92
Приложение 1.....	100
Приложение 2.....	106
Приложение 3.....	107
Приложение 4.....	109
Список литературы.....	112

ВВЕДЕНИЕ

Современное развитие российской государственности во многом предопределяется всесторонним обеспечением общественной безопасности, зависящей от многих факторов, включая экономику, политику, социальные отношения.

Криминогенная обстановка в стране является дестабилизирующим фактором для формирования правового государства. Характер преступности в России представляет реальную угрозу ее национальной безопасности.

Национальная безопасность есть состояние защищенности в области обеспечения безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз политического, экономического, социального, военного, техногенного, информационного и иного характера с учетом имеющихся ресурсов и возможностей.

Предлагаемый курс лекций подготовлен в соответствии с действующим государственным стандартом высшего образования и примерной учебной программой по дисциплине «Тактико-специальная подготовка» в целях обеспечения курсантов и слушателей учебной литературой, раскрывающей содержание третьего раздела дисциплины «Тактическая подготовка».

Полагаем, что данный курс лекций будет полезен не только для использования в учебном процессе образовательных организаций МВД России, но и в деятельности практических органов внутренних дел России при реализации сотрудниками оперативно-служебных и служебно-боевых задач.

В данном курсе лекций рассматриваются вопросы правового и организационного регулирования деятельности органов внутренних дел в кризисных ситуациях, при участии в проведении контртеррористической операции, тактика действий сотрудников органов внутренних дел в составе служебных нарядов и функциональных групп при охране общественного порядка и обеспечении безопасности, а также в ходе организации и проведения специальной операции по розыску и задержанию вооруженных и особо опасных преступников.

Тема 13.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МЕСТНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНЫХ ЗАДАЧ

- 1. Фортификационное оборудование огневых позиций и мест несения службы (КПП, блокпостов и других сооружений).*
- 2. Инженерные мероприятия по маскировке.*

1. Фортификационное оборудование огневых позиций и мест несения службы (контрольно-пропускных пунктов, блокпостов и других сооружений)

Обеспечение действий органов внутренних дел (ОВД) при чрезвычайных обстоятельствах заключается в организации и осуществлении мероприятий, направленных на повышение эффективности действий отдельных сотрудников, служебных нарядов, функциональных групп и подразделений при выполнении оперативно – служебных задач. Одним из видов обеспечения является инженерное обеспечение (ИО) действий ОВД.

Фортификационное оборудование является наиболее трудоемкой задачей, и к его выполнению привлекается весь свободный от службы личный состав. Инженерные подразделения используются для выполнения наиболее сложных задач, требующих специальной подготовки личного состава и применения инженерных средств.

Инженерное оборудование пункта временной дислокации (ПВД) включает в себя:

- фортификационное оборудование ПВД;
- устройство и содержание инженерных заграждений;
- оборудование и содержание полевого пункта водоснабжения;
- проведение инженерных мероприятий по маскировке.

Фортификационное оборудование должно обеспечивать ведение круговой обороны пункта и включает: окопы, траншеи, ходы сообщения, сооружения для наблюдения и ведения огня, укрытия для личного состава, техники, боеприпасов и др. материальных средств, сооружения и конструкции на постах служебных нарядов.

Фортификационные сооружения должны возводиться с учетом их длительной эксплуатации, воздействия климатических, погодных и др. условий. Крутости окопов, траншей и ходов сообщения укрепляют сплошной или разреженной одеждой крутостей – конструкциями из различных материалов, предотвращающими осыпание траншей (окопов) и изменение их профиля в результате воздействия нагрузок, погодных условий. Ступеньки обшиваются деревом или выполняются из кирпича. Для одежды крутостей применяют жерди, горбыли, доски, фашины, маты, а в отдельных случаях – мешки с землей. Сектора обстрела и наблюдения должны своевременно очищаться от травы, кустарников, нижних ветвей деревьев.

Для ведения огня, наблюдения и защиты от средств поражения личным составом в первую очередь устраиваются одиночные окопы (рис. 1, 2) для стрельбы из автоматов, пулеметов. Одиночные окопы создают необходимые условия для ведения огня и являются простейшими укрытиями от поражения огнем противника. Место для окопа выбирается с учетом хорошего обзора и возможности стрельбы в заданном секторе. В зависимости от наличия времени и условий обстановки одиночные окопы отрывают для стрельбы лежа, с колена и стоя.

Объем вынутого грунта $0,3 \text{ м}^3$ на устройство окопа пехотной лопатой требуется 0,5 чел.- час.

Примечание. Окоп для ведения флангового огня должен иметь бруствер высотой 30 см со стороны противника на всю длину окопа




Рис.1. Окоп для стрельбы из автомата лежа




Рис.2. Окоп для стрельбы из пулемета лежа
Объем вынутого грунта $0,3 \text{ м}^3$. На устройство окопа пехотной

лопатой требуется 0,5 чел. – час.

Примечание. Окоп для ведения флангового огня должен иметь бруствер высотой 30 см со стороны противника на всю длину окопа.

Окопы, отрытые в полный профиль, соединяются между собой траншеями, образуя опорный пункт подразделения, аналогичный опорному пункту мотострелкового взвода.

Траншеи отрываются вручную или с использованием средств механизации. При использовании средств механизации необходимо заранее обозначить места посадки сооружений и начертание траншей и ходов сообщения.

Сооружения для ведения огня возводятся с защитными конструкциями (рис. 3, 4), исключая поражение личного состава осколками, к которым относятся:

- защитный козырек;
- экран для амбразуры;
- защитная стенка или противоосколочный мат.



Рис. 3. Оборудование огневой точки с использованием бронеколпака

Защитный козырек предназначен для защиты личного состава сверху и устраивается из бревен (диаметром 12-14 см), обваловывается грунтом и маскируется дерном. Для исключения поражения через амбразуру используется защитный экран (изготавливается из жердей, досок и др.). Защитная стенка или противоосколочный мат устраиваются для защиты личного состава с тыла. Мат изготавливается из жердей (диаметром 6-8 см), связанных проволокой, и крепится верхней стороной к перекрытию. При незанятом окопе мат может нахо-

даться в свернутом состоянии на защитном козырьке и разворачивается при его занятии.




Рис. 4. Устройство амбразуры из мешков с песком:
1 – мешки с песком, 2 – доска

При инженерном оборудовании ПВД в населенном пункте или в комплексах промышленных и административных зданий для устройства позиций используются имеющиеся укрытия – здания, конструкции, подвалы, ограждения и их фрагменты и т. п. На крышах зданий могут оборудоваться командный наблюдательный пункт командира подразделения, позиции для наблюдателей, дежурных огневых средств и снайперов, в оконных проемах – огневые ячейки, расположение которых должно быть без определенной последовательности. Сооружения из железобетонных блоков должны обваловываться (обкладываются мешками с песком), амбразуры для ведения огня требуется обшивать досками (рис. 5-7).



Рис. 5. Вариант оборудования огневых точек на крыше здания



Рис. 6. Размещение амбразур в проемах окон




Рис. 7. Сооружение для ведения огня из мешков с песком

При высоком залегании грунтовых вод, каменистом грунте фортификационные сооружения устраиваются полунасыпного или насыпного типа с использованием грунта, мешков с песком, железобетонных блоков, плит, лесоматериалов.

Для защиты траншей от поверхностных (дождевых) вод отрываются нагорные канавы, водосборные и водопоглощающие колодцы. Нагорная водоотводная канава отрывается на скате в 5-10 м выше рва траншеи. Вынутый грунт укладывается валиком по нижнему краю канавы. Вода из нее спускается в пониженные участки местности. При необходимости пропуска воды через траншеи устраиваются перепускные лотки из местных материалов. Для отвода воды дну траншеи придается уклон в сторону водосборного (водопоглощающего) колодца. У подошвы тыльной одежды крутости рва траншеи отрывается канавку, а дну придается небольшой поперечный уклон.

При глинистом грунте по дну траншеи устраивается дренаж из фашин или укладывается настил из жердей и досок. Водосборные колодцы отрываются глубиной 50-75 см в пониженных участках траншей, крутости их укрепляются досками или хворостом. Водопоглощающие колодцы устраиваются в том случае, если ниже водонепроницаемого грунта залегает грунт, хорошо поглощающий воду. Глубина колодца принимается такой, чтобы дно его было на 10-20 см ниже водонепроницаемого грунта. После отрывки колодец заполняется щебнем или крупным гравием.

Для защиты личного состава на позициях и в районах расположения устраивают открытые и перекрытые щели, блиндажи и убежища (рис. 8). Эти сооружения обеспечивают защиту личного состава от средств поражения, укрытие от холода и непогоды, необходимые условия для отдыха.




Рис. 8. Перекрытая щель на отделение

Объем вынутого грунта с входом с поверхности $13,5 \text{ м}^3$, с входом из траншеи – $10,5 \text{ м}^3$. На устройство требуется: с входом с поверхности – 28 чел.час, с входом из траншеи – 24 чел.час, круглого леса ($d=14 \text{ см}$, $l=300 \text{ см}$) и жердей – $2,4 \text{ м}^3$, проволоки – 4 кг

Сооружения для защиты личного состава располагают, как правило, примкнутыми к окопам, траншеям, ходам сообщения и укрытиям, а в районах расположения – вблизи боевой техники и мест постоянного пребывания личного состава.

Щели устраивают с входом из траншеи или поверхности земли. При наличии времени и материалов над щелью делают перекрытие из бревен диаметром не менее 13 см с грунтовой обсыпкой толщиной не менее 60 см.

При отсутствии круглого леса для перекрытия щелей могут использоваться хворост, фашины из камыша и тростника, а также различные железобетонные изделия, металлопрокат и местные материалы. Перед укладкой грунта неплотности между элементами перекры-

тия закладывают травой, ветками, дернинами, при возможности по перекрытию укладывают водонепроницаемый материал.

Блиндажи в зависимости от имеющихся материалов возводят из тонкомерных бревен и подтоварника, мешков с песком, элементов волнистой стали.

В холодное время года в блиндажах могут устанавливаться обогревательные печи – табельные или изготавливаемые на месте из ведер, металлических банок и др.

ПВД по периметру обваловываются на высоту от 1,5 до 2 м (рис. 9). Для ведения огня в валу оборудуются стрелковые ячейки с защитными конструкциями. С внешней стороны вала амбразуры маскируются дерном, грунтом, кусками маскировочной сети. Отдельные сооружения (палатки, деревянные помещения и т.д.) обкладываются земленосными мешками в 5-6 рядов (1-1,2 м).



Рис. 9. Земляной вал с оборудованными стрелковыми ячейками

Входы (выходы) в фортификационные сооружения, здания, хода сообщений должны обеспечивать скрытное и быстрое занятие их личным составом для ведения огня и укрытия (рис. 10). Из зданий устраиваются несколько защищенных от огня выходов в ходы сообщения. Участки траншей и ходов сообщения в местах их примыкания к подвалам зданий должны быть перекрыты.




Рис. 10. Защищенный вход в здание

Со стороны наиболее вероятных направлений обстрелов устанавливаются защитные экраны, которые предназначены для защиты объектов от поражения настильным огнем из подствольных гранатометов. Экраны могут изготавливаться с применением местных материалов — досок, фашин из хвороста, матов из камыша, сетки «Рабица» и др.

При размещении в зданиях укрытия для личного состава и пунктов управления должны подготавливаться в подвалах или на нижних этажах. Входы в укрытия оборудуются защитными дверями или стенками. Для перекрытий используются бревна, брусья или деревянные короба, заполненные песком или грунтом.

Одновременно с фортификационным оборудованием осуществляется обустройство подразделений в полевых условиях. Палатки для размещения личного состава устанавливаются в котлованах полного или частичного заглубления или защищаются земляным валом, стенками из бревен, брусьев, мешков с песком и т.п.

Защитные стенки устраиваются из бревен (диаметром не менее 15 см), брусьев (не менее 15х15 см), мешков с песком в один ряд на высоту входа в огневое сооружение, но не менее 1,7 м.

Инженерные заграждения предназначены для затруднения маневра противника, нанесения им потерь, создания наиболее благоприятных условий подразделениям по отражению нападения на ПВД.

По характеру воздействия на противника они подразделяются на минно-взрывные (МВЗ), невзрывные и комбинированные (сочетание МВЗ и невзрывных заграждений – минированный завал на полевой или проселочной дороге, просеке).

МВЗ устраиваются в виде минных полей, групп мин и одиночных мин, а также фугасов и зарядов взрывчатых веществ, применяемых с целью производства разрушений.

На все установленные минные поля, группы мин и отдельные мины оформляются формуляры заграждений. Ознакомление личного состава с границами МВЗ производится немедленно по его прибытии в пункт временной дислокации или после их устройства под роспись в журнале.

К невзрывным заграждениям относятся противотанковые рвы, эскарпы, контрэскарпы, снежные валы, надолбы, лесные завалы, баррикады в населенных пунктах, барьеры, заграждения из металлических ежей, проволочные заграждения. На въездах или тараноопасных направлениях устраиваются противотаранные заграждения с использованием железобетонных (металлических) конструкций, рогаток и ежей, табельных средств типа «Еж», «Диана» (рис. 11).



Рис. 11. Вариант устройства противотаранных заграждений на подъездных путях

На первом рубеже, в 50-60 м от позиций, устраиваются невзрывные заграждения (заборы из колючей проволоки в 7 нитей, малозаметные препятствия и т.д.).

На втором рубеже, в 100-250 м, в непросматриваемых местах – боевые противопехотные мины (ППМ) (осколочные кругового поражения типа ОЗМ-72, направленного действия типа МОН-50, 90, 100, 200) в управляемом варианте. Около каждой ППМ устанавливается 2-3 сигнальные мины (СМ).

На третьем рубеже, в 300 м и более, где заведомо исключено присутствие личного состава, на наиболее опасных направлениях, устанавливаются ППМ в неуправляемом варианте. Для недопущения движения домашнего скота, животных через минные поля предусматривается устройство ограждений из колючей проволоки или местных материалов, растительности («засеки», «путанки» и т.д.). На удалении от 0,5 до 2 км минируются господствующие высоты, заброшенные высотные здания и сооружения (подступы к ним), на тропах, не используемых своими силами, устанавливаются мины-ловушки, устраиваются «волчьи ямы» и т.д. На менее опасных направлениях проводятся мероприятия по дезинформации (установка предупреждающих табличек «Мины», муляжей мин, гранат, растяжек и т.д.).

В целях создания затруднений противнику при действиях против своих сил разрушаются нежилые строения вблизи ПВД, расчищаются секторы для наблюдения и ведения огня, у больших деревьев обрезаются нижние ветки на высоте до 3 м. Неиспользуемые своими силами дороги, тропы в местах, где объезд (обход) будет невозможен или максимально затруднен, разрушаются, тем самым движение автотранспорта направляется по контролируемым путям.

Пункты водоснабжения располагают на местности с учетом ее защитных и маскирующих свойств, требований охраны и обороны. Их устраивают в первую очередь на существующих источниках (скважина, водозабор, водопровод), а при их отсутствии (недостатке) – на поверхностных источниках или на вновь пробуренных (открытых) скважинах (колодцах) с добычей подземных вод применением войсковых сил (инженерные подразделения ВВ МВД России) и средств.

Если источник воды отсутствует, подвоз воды организуется службами тыла и оборудуется водоразборный пункт.

2. Инженерные мероприятия по маскировке

Маскировка представляет собой комплекс мероприятий, направленных на скрытие от противника (преступников) подразделений и объектов, введение его в заблуждение относительно наличия, состава, расположения, намерений и действий сотрудников.

Противник может обнаруживать подразделения и объекты боевой техники и выявлять их состояние по характерным демаскирующим признакам.

Основными демаскирующими признаками являются:

- формы и размеры;
- яркость и цвет поверхности;
- собственные и падающие тени от техники и сооружений;
- отблески от стекол, металла техники и вооружения;
- отражение радиоволн, инфракрасные и другие невидимые излучения;
- движение, следы машин, звуки, вспышки, пыль, вырытый грунт, свежие вырубki растительности, вытопанные места и т.д.;
- радиопередачи и другие признаки деятельности.

Маскировка всегда влияла на успех боя. В бою или спецоперации ее значение неизмеримо возрастает в связи с применением противником совершенных технических средств разведки и качественно новых высокоточных и мощных средств поражения. Умело осуществляемая маскировка во многом способствует достижению скрытности подготовки и внезапности действий подразделений ОВД, сохранению их живучести и боеспособности.


Инженерные мероприятия по маскировке включают:

- маскировочное окрашивание;
- применение табельных средств скрытия и масок войскового изготовления;

- создание ложных огневых позиций, мест несения службы, укрытий для личного состава и техники, сооружений и конструкций на постах;
- применение растительности.

При инженерном оборудовании пунктов должны умело использоваться маскирующие свойства местности – естественные маски (леса, кустарники, овраги, обратные скаты высот, обсаженные участки дорог, здания) и пятнистые участки местности.

Расположение подразделений и нарядов ОВД в одних и тех же пунктах в течение длительного времени затрудняет использование табельных маскировочных комплектов (МКТ-Т, МКТ-П, МКТ-С и т.д.), т.к. цвет покрытия предназначен для определенного времени года. Наибольшее применение в этом случае находят маски войскового изготовления: маски-перекрытия, вертикальные, горизонтальные и деформирующие маски. Они изготавливаются на месте их установки из местных материалов (хворост, жерди, камыш, стебли подсолнечника, кукурузы и др.). Для затруднения обнаружения личного состава на фоне неба (при расположении позиций на возвышенности) в проеме амбразуры за огневыми ячейками устанавливаются вертикальные маски.



- Рис. 12. Маскировка окопов, траншей, ходов сообщения:
- а) маской перекрытия из элементов маскировочного покрытия;
 - б) маской перекрытием из местных материалов




Рис. 13. Маскировка техники с помощью маскировочного комплекта




Рис. 14. Варианты маскировки техники в населенном пункте

Таким образом, объем инженерного оборудования пунктов временной дислокации, мест несения службы служебными нарядами должен соответствовать условиям, в которых они находятся, и при этом обеспечивать наибольшую защиту личного состава, техники и объектов, создавать условия для успешного выполнения силами ОВД поставленных задач.

Тема 14.

ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВЗРЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА И СРЕДСТВА ВЗРЫВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

- 1. Общая характеристика взрывчатых веществ.*
- 2. Типичные способы и места установки и маскировки взрывных устройств, мин-ловушек.*
- 3. Действия сотрудников при обнаружении взрывчатых веществ, средств взрыва, приборов и принадлежностей к ним.*

Терроризм стал истинным бичом нашего времени. На наших глазах борьба с ним превратилась в основную задачу ведущих спецслужб мира. Опыт последних лет, особенно в нашей стране, показал, что террористы чаще всего используют взрывные устройства, так как сам взрыв и его последствия оказывают огромное эмоциональное воздействие на людей.

Применение взрывных устройств является универсальным способом совершения как криминальных, так и политических преступлений. Он занимает все большее место на общем фоне роста преступности. Взрывчатые вещества имеют сравнительно низкую точность поражения. Но взрывы или угроза их осуществления, особенно в жилых помещениях, в организациях, общественных местах, на транспорте создают обстановку страха, неуверенности, напряженности. Тем самым террористы добиваются своей основной цели – запугивают не только непосредственных объектов покушения, но и членов их семей, широкие слои населения. Используя последние научные достижения, террористы при изготовлении взрывных устройств и их закладке применяют разные ухищрения. Они используют как самодельные взрывные устройства (СВУ), так и штатные армейские боеприпасы (гранаты, мины и т.п.).

1. Общая характеристика взрывчатых веществ

Взрывчатыми веществами называются такие химические соединения и смеси, которые способны под влиянием внешних воздействий к очень быстрым химическим превращениям, сопровождающимся выделением тепла и образованием большого количества сильно нагретых газов, производить работу метания и разрушения.

Взрыв — это процесс превращения взрывчатого вещества, протекающий со скоростью в несколько сот (тысяч) метров в секунду и сопровождающийся резким повышением давления газов, которое производит сильное разрушительное действие на вблизи лежащие предметы. Чем больше скорость превращения взрывчатого вещества, тем больше сила его разрушения.

Взрыв может быть вызван:

- механическим воздействием: (удар, накол, трение);
- тепловым (электрическим) воздействием: (нагрев, искра, луч пламени);
- энергией взрыва другого взрывчатого вещества, чувствительного к тепловому или механическому воздействию (например, взрывом капсюля- детонатора).

По характеру действия и практическому применению взрывчатые вещества делятся на:

- иницирующие;
- дробящие (бризантные);
- метательные;
- пиротехнические составы.

Иницирующими называются такие взрывчатые вещества, которые обладают большой чувствительностью, взрываются от незначительного теплового или механического воздействия и своей детонацией вызывают взрыв других взрывчатых веществ. Основными представителями иницирующих взрывчатых веществ являются гремучая ртуть, азид свинца, тетразен. Иницирующие вещества применяются для снаряжения капсюлей-воспламенителей и капсюлей-детонаторов. Иницирующие вещества и изделия, в которых они применены, очень чувствительны к различного рода внешним воздействиям и поэтому требуют осторожного обращения.

Дробящими (бризантными) называются такие взрывчатые вещества, которые взрываются, как правило, под действием детонации инициирующих взрывчатых веществ и при взрыве производят дробление окружающих предметов. Основными представителями дробящих взрывчатых веществ являются тротил (тол), мелинит, тетрил, гексоген, ТЭН, аммониты и др.

Дробящие взрывчатые вещества применяются в качестве разрывных зарядов мин, гранат, снарядов, а также используются при взрывных работах.

К дробящим взрывчатым веществам также относятся пироксилин и нитроглицерин, которые применяются в качестве исходного материала для изготовления бездымных порохов.

Метательными взрывчатыми веществами называются такие вещества, которые имеют взрывчатое превращение в виде горения при сравнительно медленном нарастании давления, что позволяет использовать их для метания пуль, мин, гранат, снарядов.

Основными представителями метательных взрывчатых веществ являются дымный и бездымный пороха. Дымные пороха применяются для снаряжения запалов к ручным гранатам, дистанционных трубок, взрывателей, изготовления огнепроводного шнура и др. Бездымные пороха применяются в качестве боевых (пороховых) зарядов огнестрельного оружия.

Пиротехнические составы представляют собой смеси горючих веществ (магния, фосфора, алюминия и др.), окислителей (хлоратов, нитратов и др.), цементаторов (естественные и искусственные смолы и др.). Кроме того, они содержат примеси специального назначения вещества, окрашивающие пламя, вещества, уменьшающие чувствительность состава и др. Пиротехнические составы применяются для снаряжения осветительных и сигнальных патронов, трассирующих и зажигательных составов пуль, гранат, снарядов и т.п.

Взрывные устройства (ВУ), применяемые как боевые средства, обычно называют минами. Мины наносят поражение ударной волной и разлетающимися при взрыве продуктами взрыва и осколками. Этим они схожи с артиллерийскими снарядами и другими боеприпасами. Однако способ их боевого применения существенно отличается от других средств поражения. Мина, в отличие от снаряда или бомбы, не

«ищет» цели, а как бы ожидает, когда движущаяся цель (танк, человек и т.п.) сама воздействует на нее, и тогда цель будет поражена. Существуют также и управляемые мины, взрыв которых саперы производят в любой нужный им момент. Так как мины обычно неподвижны, то для того, чтобы выполнить поставленную задачу, их устанавливают в большом количестве, на значительной площади и по возможности маскируя, чтобы затруднить противнику их обнаружение и обезвреживание.

Мины, разрабатываемые для некоторых новых дистанционных систем минирования, уже имеют и системы наведения на объект поражения (танк).

В зависимости от назначения мины подразделяются на следующие основные типы: противотанковые, противопехотные, противодесантные и мины специального назначения (противотранспортные, объектные, сигнальные мины-ловушки, или «сюрпризы»). Противотанковые мины одновременно являются и противотранспортными.

По срокам срабатывания мины делятся на две группы – мгновенного действия, взрыв которых происходит от воздействия объекта поражения на мину, и замедленного действия, автоматически взрывающиеся (или приходящие в боевое положение) по истечении определенного времени.

По возможности управления мины подразделяются на управляемые и управляемые. Управляемые мины могут быть взорваны по проводам или по радио, а также могут многократно переводиться из безопасного положения в боевое и обратно.

Кроме того, есть мины извлекаемые и неизвлекаемые. Последние имеют устройство (элемент неизвлекаемости), которое взрывает мину при попытке ее снятия.

Мины последних лет, применяемые для систем дистанционного минирования, имеют элементы самоликвидации, уничтожающие их через установленное время или переводящие их в безопасное состояние.

Большинство взрывных устройств (ВУ) состоит из трех основных частей: заряда взрывчатого вещества (ВВ), взрывателя (замыкателя) и корпуса (рис.15). В некоторых ВУ может отсутствовать корпус или приводное устройство (например, в минах, состоящих из заряда ВВ, взрывателя замедленного действия), в других – могут быть различные

дополнительные устройства (элементы неизвлекаемости, элементы необезвреживаемости, шифраторы, пусковые устройства и т.п.).




Рис. 15. Схема взрывного устройства (ВУ).

1 – заряд ВВ. 2 – корпус ВУ. 3 – взрыватель

Заряд является основной частью ВУ, обеспечивающей его поражающее действие, заряд состоит из ВВ.

В качестве взрывчатого вещества наиболее часто в ВУ используют тротил (рис. 16) или сплавы и смеси на его основе. Повышение боевой эффективности ВУ осуществляется не столько за счет увеличения массы заряда, сколько за счет применения более мощных ВВ, таких как тетрил, гексоген, а также за счет повышения плотности применяемых взрывчатых веществ. В последние годы получили распространение пластические и жидкие ВВ.



а



б



в

Рис. 16. Тротиловые шашки.

- а) большая тротилевая шашка массой 400 г;*
- б) малая тротилевая шашка массой 200 г;*
- в) буровая тротилевая шашка массой 75 г.*




Рис. 17. Минный универсальный взрыватель (МУВ).

1 – запал; 2 – капсюль-воспламенитель; 3 – корпус; 4 – ударник;
5 – Р-образная чека; 6 – боевая пружина; 7 – боек.



Рис. 18. Взрыватель МУВ

Срабатывание взрывателя происходит в результате воздействия на мину танка или другой техники, ноги человека, снятия груза, изменения магнитного поля Земли, появления теплового поля, вибрации земли и т.п.

В механических взрывателях используется энергия сжатой пружины или мембраны, которая сообщает движение ударнику.

Обычно взрыватель состоит из ударного механизма (ударник, боевая пружина) и запала, сочлененных наглухо или сочленяемых один с другим перед установкой в мину.

На рис. 17, 18 показано устройство взрывателей МУВ (минный универсальный взрыватель), отличающееся простотой конструкции и надежностью в работе.

Ударник с надетой на него боевой пружиной удерживается в боевом положении Р-образной боевой чекой. Чтобы взрыватель сработал, надо выдернуть чеку. Тогда разжимающаяся пружина с силой пошлет освобожденный ударник вперед, и он бойком разобьет капсуль-воспламенитель. Чаще всего этот взрыватель применяется в некоторых противопехотных минах (рис. 19, 20).



Рис. 19. Противопехотные мины нажимного действия ПМН, ПФМ-1 и ПМД-6



Рис. 20. Противопехотные осколочные мины заграждения ПОМЗ-2 и ОЗМ-2




Рис. 21. Взрыватель МВП-62М

МВП-62М (рис. 21) предназначается для применения с неметаллическими противотанковыми противогусеничными минами серии ТМ-62 (рис. 22). Взрыватель МВП-62М обеспечивает перевод из боевого положения в транспортное без вывинчивания из мины.

При наезде гусеницы танка на крышку взрывателя она проламывается по ослабленному сечению и надавливает на ударник. Приливы (лапки) на ударнике отламываются, и ударник под действием боевой пружины накалывает КД, который взрывается и через детонатор передает детонацию дополнительному детонатору и заряду мины.




Рис. 22. Противотанковые мины ТМ-62П2 и ТМ-62Т

2. Типичные способы и места установки и маскировки взрывных устройств, мин-ловушек

В особый ряд минно-взрывных устройств следует выделить мины-ловушки, или «сюрпризы». Миной-ловушкой («сюрпризом») называют любую мину или заряд ВВ, взрыв которых происходит при попытке сдвинуть с места или воспользоваться тем или иным предме-

том, который механически или электрически связан с миной.

Мины-ловушки могут встречаться в самых неожиданных местах. В населенных пунктах они могут применяться для минирования зданий, сооружений, предметов домашнего обихода и т.п., на железных дорогах – для минирования локомотивов, вагонов, стрелок, аппаратов связи и т.д., на поле боя ими минируют оставленные танки, орудия, автомобили, вооружение, снаряжение.

«Сюрпризы» наиболее опасны при разминировании. Здесь действует закон: кто кого перехитрит – сапер или противник, поставивший мину.

«Сюрпризы» рассчитаны на человеческие слабости, его эмоции, машинальные действия. Большинству людей трудно пройти мимо закрытого в сарае животного или мяукающего в ящике кота, но стоит только открыть дверь или приоткрыть крышку ящика, как последует взрыв мины ловушки. Трудно не воспользоваться предметами домашнего или личного обихода или, например, исправным на вид радиоприемником, автомобилем, велосипедом. Но все это могут быть мины-ловушки. Их перемещение, включение или другие действия с ними неизбежно приводят к взрыву.




Рис. 23. Вариант использования осколочно-фугасного снаряда в качестве «Фугаса» с применением взрывателя МУВ и растяжки-шнура

В отличие от обычных мин, представляющих собой стандартные конструкции заводского производства, мины-ловушки, как правило, являются самодельными или изготавливаются с использованием стандартных взрывных устройств, вследствие чего по внешнему виду, устройству и принципу действия они бывают самыми разнообразными (рис. 23-25).




Рис. 24. Вариант использования электролампочки как ВУ:
1 – отверстие, 2 – бензин.



Рис. 25. Вариант использования авторучки и ручного фонаря как ВУ

3. Действия сотрудников при обнаружении взрывчатых веществ, средств взрывания, приборов и принадлежностей к ним

Любая (в том числе и анонимная) информация, поступившая в ОВД сотруднику полиции) об угрозе взрыва, должна восприниматься как реальная до полной ее проверки.

При обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств, штатных боеприпасов или подозрительных предметов они должны восприниматься как взрывоопасные.

Действия по диагностике и определению степени взрывоопасности указанных предметов должны производиться только саперами-взрывотехниками. До их прибытия категорически запрещается всем сотрудникам органов внутренних дел, включая руководящий состав подразделений, самостоятельно выполнять какие-либо действия с обнаруженными предметами:

- трогать или перемещать подозрительный предмет и другие предметы, находящиеся с ним в контакте;
- заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать тканевыми и другими материалами обнаруженный предмет;
- пользоваться радиоаппаратурой, переговорными устройствами или рацией вблизи обнаруженного предмета, проезжать на автомобиле;
- оказывать температурное, звуковое, световое, механическое и электромагнитное воздействие на взрывоопасный предмет;
- допускать к ним посторонних лиц, кроме кинолога со служебно-розыскной собакой для проведения первичного обследования предмета (без непосредственного контакта с ним).

Действия дежурного по УВД (ОВД) при угрозе взрыва и обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств, штатных боеприпасов и подозрительных предметов

1. При обращении граждан, военнослужащих, сотрудников в дежурную часть УВД (ОВД) получить у них максимальную информацию и зафиксировать ее, при этом следует выяснить:

- точный адрес и время проведения террористического акта или обнаружения подозрительного предмета;
- получить подробное описание внешнего вида подозрительного предмета;
- какие действия производились с подозрительным предметом;
- место и особенности расположения подозрительного предмета в помещении или на местности;
- что является причиной угрозы (политические мотивы, шантаж, хулиганство, вымогательство, умышленное уничтожение личного или государственного имущества, убийство);
- чего добивается заявитель, каковы его требования;

- зафиксировать установочные данные заявителя, по возможности определить номер телефона абонента.

При общении с заявителем обратить внимание:

- на речь (нормальная, невнятная, иррациональная);
- на эмоциональное состояние (спокоен, взволнован, возбужден);
- обладает ли техническими знаниями относительно взрывчатых веществ;
- на наличие и характер шумов при телефонном разговоре.

Также следует выяснить, знаком ли заявитель со спецификой работы «объекта» и знает ли он внутренний план здания.

2. Зарегистрировать сообщение в журнале учета поступающей информации (ЖУИ).

3. О событии немедленно доложить начальнику или лицу, его замещающему, дежурному по УВД для вызова взрывотехников.

4. Организовать немедленный выезд кинолога со служебно-розыскной собакой к месту происшествия, оповестить оперативные службы (УФСБ, МЧС, скорой помощи и т.д., по необходимости их территориальные подразделения).

5. Для организации оцепления места обнаружения подозрительного предмета или места (объекта) возможного взрыва произвести перераспределение имеющихся сил и средств с целью сосредоточения дополнительных нарядов на месте происшествия.

6. Проинструктировать все постовые службы о повышении бдительности при проведении осмотра объекта угрозы взрыва, обнаруженных бесхозных и подозрительных предметов.

7. Постоянно проводить хронометраж и фиксировать поступающие сообщения с места происшествия и доводить информацию до руководства.

Действия сотрудников ОВД при получении информации об угрозе взрыва

При получении информации об угрозе взрыва и обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств, штатных боеприпасов и подозрительных предметов сотрудник полиции обязан:

- попросить заявителя оказать помощь в охране места происшествия;
- доложить дежурному по ОВД;
- взять под охрану место происшествия и организовать оцепление опасной зоны;
- организовать эвакуацию сотрудников учреждений или жителей из опасной зоны (при угрозе взрыва в здании – эвакуируются все лица, находящиеся в здании), учет эвакуируемых лиц (при этом во избежание паники следует избегать объявления истинной причины эвакуации).

До прибытия кинолога со служебно-розыскной собакой и взрывотехников совместно с представителем администрации объекта с целью обнаружения взрывного устройства обследовать:

- а) прилегающую территорию радиусом 100 метров;
- б) все внутренние помещения здания, для чего: тщательно обследовать все несанкционированно вскрытые помещения, а также помещения со свободным доступом в них посторонних лиц. Проверить наличие и целостность пломб и печатей на ящиках противопожарных кранов, находящихся в здании и прилегающей территории. Особое внимание обращать на бесхозные и подозрительные предметы.

Письменно фиксировать все, что имеет отношение к данному происшествию, докладывать в дежурную часть об изменениях в оперативной обстановке, строго выполнять установленные правила безопасности.

По прибытии ответственного руководителя либо следственно-оперативной группы доложить старшему о принятых мерах и в дальнейшем действовать по его указанию.

Члены следственно-оперативной группы (СОГ) по прибытии на место происшествия проводят оперативно-следственные действия по выявлению причин и виновника происшествия.

Действия сотрудников ОВД при обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств, штатных боеприпасов или подозрительных предметов

При обнаружении сотрудником полиции взрывчатых веществ, взрывных устройств, штатных боеприпасов или подозрительных предметов он обязан:

1. Немедленно прибыть на место происшествия.

2. Взять под охрану место происшествия и организовать оцепление опасной зоны.

3. Обеспечить эвакуацию людей из опасной зоны на рекомендуемое расстояние (таблица 1). При эвакуации не допускается проход людей вблизи обнаруженного предмета.

4. Немедленно доложить о происшествии дежурному ОВД.

5. Оповестить коммунальные службы на случай необходимости отключения газо-энергетических и водных подводок на данном участке.

6. По прибытии ответственного руководителя либо следственно-оперативной группы доложить старшему о принятых мерах и в дальнейшем действовать по его указанию.

7. Члены СОГ по прибытии на место происшествия проводят оперативно-следственные действия по выявлению причин и виновника происшествия.

Действия сотрудников ОВД на месте взрыва

При получении сотрудником полиции сообщения о взрыве:

1. Немедленно прибыть на место происшествия.

2. Обеспечить оцепление и охрану места происшествия.

3. Организовать оказание первой медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения.

4. Организовать поиск свидетелей происшествия.

5. До прибытия СОГ предпринять меры для сохранения обстановки на месте взрыва. При взрыве транспортного средства необходимо, до прибытия СОГ перекрыть движение на этом участке.

6. При взрыве в здании необходимо принять меры по отключению энерго- и газоснабжения.

7. По прибытии ответственного руководителя либо следственно-оперативной группы доложить старшему о принятых мерах и в дальнейшем действовать по его указанию.

8. Члены СОГ по прибытии на место происшествия проводят оперативно-следственные действия по выявлению причин и виновника происшествия.

Таблица 1

Рекомендуемые безопасные зоны оцепления и эвакуации людей

Взрывоопасный предмет	Возможная дальность разлета осколков, м
Граната РГД-5	50
Граната Ф-1	200
Тротиловая шашка 200 г	45
Тротиловая шашка 400 г	55
Пивная банка 0,33 л	60
Мина МОН-50	85
Чемодан (кейс)	230
Дорожный чемодан	350
Автомобиль типа «Жигули»	460
Автомобиль типа «Волга»	580
Грузовик-фургон	1240

В создавшейся оперативной обстановке сотрудники ОВД по роду своей деятельности первыми сталкиваются с фактами обнаружения различных веществ и предметов, подозреваемых на принадлежность к взрывчатым веществам и взрывным устройствам, поэтому должны знать общие правила обеспечения безопасности и необходимую последовательность действий в подобных случаях. Вместе с тем следует учитывать, что само обращение со взрывными устройствами характеризуется высокой степенью опасности, а специфические свойства взрывчатых веществ, их высокая чувствительность к внешним воздействиям и нестандартность конструкции самодельных взрывных устройств не исключают возможности самопроизвольного взрыва. Максимальное снижение этой опасности возможно только при условии специальных познаний в области взрывного дела во всех случаях, связанных с обращением со взрывчатыми веществами и взрывными устройствами.

Тема 15.

ОСНОВЫ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОВД

- 1. Средства поиска взрывных устройств. Действия сотрудников ОВД по локализации угрозы взрыва в различных условиях оперативной обстановки. Меры безопасности.*
- 2. Способы обнаружения взрывных устройств на местности, в помещении, в автомобиле и иных наиболее вероятных местах их установки.*

1. Средства поиска взрывных устройств.

**Действия сотрудников ОВД по локализации угрозы взрыва
в различных условиях оперативной обстановки.**

Меры безопасности

В первом учебном вопросе будет рассмотрена последовательность действий сотрудников ОВД при получении информации об угрозе взрыва, при обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств, штатных боеприпасов и подозрительных предметов, также будут рассмотрены основные средства обнаружения ВУ.

Любая (в т.ч. и анонимная) информация об угрозе взрыва, поступившая сотруднику полиции, должна восприниматься как реальная до ее полной проверки.

При обнаружении бесхозных или подозрительных предметов они должны восприниматься как взрывоопасные.

При проведении эвакуационных мероприятий следует избегать объявления истинной причины эвакуации в целях недопущения паники.

Действия по диагностике и определению степени взрывоопасности указанных предметов производятся только сотрудниками Инженерно-саперного отдела УВД (ИСО УВД).

До прибытия представителей ИСО УВД категорически запрещается всем сотрудникам органов внутренних дел, включая руководящий состав подразделений, самостоятельно выполнять какие-либо действия с обнаруженными предметами (перемещать, вскрывать и осматривать, накрывать), а также допускать к ним посторонних лиц, кроме кинолога со служебно-розыскной собакой для проведения первичного обследования предмета (без непосредственного контакта с ним).

Разминирование взрывных устройств целесообразно осуществлять подразделением в составе двух групп: группы разминирования и группы обеспечения безопасности (приложение 1).

Старшим группы (группы ликвидации угрозы взрыва) разминирования является командир (начальник) подразделения.

Группа ликвидации угрозы взрыва включает в себя не менее 2-3 высококвалифицированных специалистов, имеющих теоретическую и практическую подготовку в области использования минно-взрывных средств.

В связи с опасностью использования в террористических актах управляемых, как правило, в пределах прямой видимости по радио или по проводам взрывных устройств непосредственные работы по поиску и обезвреживанию таких устройств необходимо проводить скрытно от возможных посторонних наблюдателей.

После выполнения этих операций приводится в действие дистанционный блокиратор радиовзрывателей. Необходимо знать, что при включении блокиратора возможно срабатывание взрывного устройства с непомяхостойчивым исполнительным прибором радиовзрывателя (для блокиратора БРД-2 "Персей" дальность блокирования или приведения к срабатыванию может составлять 30-50 м).

После включения блокиратора выдержки в течение 3-5 минут производится проверка на минирование окружающих предметов объектов и подступов к предполагаемому взрывному устройству. Оператор, производящий поиск, должен быть одет в защитный костюм "Грот" или "Дублон".

При работе на открытой местности проводится поиск проводных линий управления взрывом. Особое внимание требуется обратить на наличие растяжек (проволочных или нитевидных) между предметами и над поверхностью грунта, проводов, свежих следов вскрытия и

заделки покрытия полов (в помещениях), наличие звуков, издаваемых часовыми (таймерными) механизмами.

При обнаружении таких растяжек не допускается прикасаться к ним. Следует, осторожно перемещаясь вдоль растяжки, определить местоположение взрывного устройства и осмотреть его. Затем необходимо осмотреть второй конец растяжки (не исключается возможность установки второго взрывного устройства со взрывателем, срабатывающим при перерезании растяжки). При осмотре взрывного устройства желательно определить его тип и оценить степень опасности для окружающих. При отсутствии такой опасности (например, безоболочковое взрывное устройство массой до 200 г на мягком грунте на расстоянии от зданий и неукрытого населения и личного состава более 200 м) допускается приведение взрывного устройства к срабатыванию с использованием кошки с фалом или уничтожение взрывом активного (накладного) заряда ВВ.

В других случаях перед уничтожением взрывного устройства должны в обязательном порядке приниматься меры по локализации поражающего действия взрыва.

Далее осуществляется поиск или идентификация обнаруженного взрывного устройства с помощью собаки и специальных технических средств ближнего действия в строгом соответствии с инструкциями по их эксплуатации. При обнаружении одного взрывного устройства необходимо убедиться в отсутствии других взрывных устройств на объекте. Обнаружив противотанковую мину (ПТМ) под маскировочным слоем грунта или без него, необходимо убедиться в том, что рядом с ПТМ (в радиусе до 2 м) не установлены противопехотные фугасные мины нажимного действия, прикрывающие ПТМ. Такая схема установки мин рекомендуется боевыми уставами Вооруженных Сил и армий зарубежных государств.

Кроме того, обнаружив одно, даже небольшое по массе, взрывное устройство, необходимо убедиться в отсутствии отходящих от него проводов или детонирующего шнура, которые могут быть предназначены для одновременного подрыва нескольких зарядов (и, прежде всего, крупных зарядов ВВ, расположенных в грунте на значительной глубине, или же объектных зарядов) на расстоянии до десятков или сотен метров.

При обнаружении взрывного устройства по внешним отличительным признакам осуществляется оценка типа взрывательного устройства, массы заряда, ВВ и наличия осколочного корпуса. Одновременно производится установка защитных экранов (наполненных песком полиэтиленовых или бумажных пакетов (мешков)) или гидроэкранов, обеспечивающая защиту наиболее ответственных секторов возможного разлета осколков взрывного устройства.

На основе полученной исходной информации по взрывному устройству и результатам мероприятий по защите людей и объектов принимается решение на обезвреживание взрывного устройства.

2. Способы обнаружения взрывных устройств на местности, в помещении, в автомобиле и иных наиболее вероятных местах их установки

Анализ мест производства криминальных взрывов показывает, что для взрывов в помещениях (приблизительно 30% всех взрывов), прежде всего в подъездах, на лестничных площадках, на дверях квартир и офисов характерно применение самодельных ВУ типа подрывных зарядов и мин замедленного действия. Для открытой местности, в том числе в жилом секторе (приблизительно 50% всех взрывов), характерно применение ручных и реактивных противотанковых гранат промышленного изготовления. ВУ типа подрывных зарядов и мин замедленного действия также устанавливаются у дверей, окон, стен помещений коммерческих структур, могут иметь управление подрывом по радио и проводам.

Подрывы *автотранспортных средств* (приблизительно 15% взрывов) обладают своей спецификой и в последнее время встречаются все чаще. Известен ряд случаев подрыва автомобилей с помощью ручных гранат, их обстрела реактивными противотанковыми гранатами, из подствольных гранатометов, однако чаще используется минирование самодельными ВУ (порядка 75% случаев).

Место закладки заряда, как правило, определяется преследуемыми при этом целями. Для нанесения материального ущерба ВУ устанавливается около колес, сверху на них, в месте расположения бензобака или под картером двигателя. При покушении на жизнь водителя и

пассажира ВУ размещается за сидениями или под ними (в том числе и снаружи под днищем, например с помощью магнита) а также в полосах панели приборов или с внешней стороны корпуса салона под крышкой капота в непосредственной близости от рулевой колонки.

Административные здания

Действия сотрудников ОВД при получении информации об угрозе взрыва

При получении информации об угрозе взрыва в административном здании сотрудник полиции обязан:

1.1. Совместно с заявителем немедленно прибыть на место происшествия. Попросить заявителя оказать помощь в охране места происшествия. Записать его установочные данные.

1.2. Доложить дежурному территориального ОВД или по телефону «02». Взять под охрану место происшествия и организовать оцепление опасной зоны.

1.3. Связаться с руководством административного объекта, обязать представителей администрации провести эвакуацию всех людей (а также наиболее важной документации, на усмотрение администрации) с территории объекта на безопасное расстояние, используя службу безопасности и громкоговорящую связь (при ее наличии).

1.4. До прибытия кинолога со служебно-розыскной собакой и представителей ИСО УВД совместно с представителем администрации либо службы безопасности объекта визуально осмотреть, с целью обнаружения взрывного устройства или подозрительных предметов, прилегающую территорию, автостоянки, находящиеся вблизи здания, а также все внутренние помещения. Особое внимание обращать на бесхозные и подозрительные предметы, при этом запрещается производить какие-либо манипуляции с обнаруженными предметами.

Обследование производится в следующем порядке:

- внешний периметр объекта, входы и выходы, припаркованные рядом со зданием транспортные средства (особое внимание обратить на урны, различные емкости и бесхозные предметы);

- места, доступные посетителям (фойе, коридоры, пункты питания, гардеробы, туалеты ...);
- лестничные пролеты, лифтовые шахты, кабины и подвалы;
- кабинеты, залы совещаний и т.д.

1.5. Письменно фиксировать все, что имеет отношение к данному происшествию, докладывать в дежурную часть об изменениях в оперативной обстановке, строго соблюдать меры безопасности.

1.6. По прибытии ответственного руководителя либо следственно-оперативной группы доложить старшему о принятых мерах и в дальнейшем действовать по его указанию.

Действия сотрудников ОВД при обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств, штатных боеприпасов и подозрительных предметов

При обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств, штатных боеприпасов или подозрительных предметов в административном здании или на прилегающей территории сотрудник полиции обязан:

2.1. Совместно с заявителем немедленно прибыть на место обнаружения подозрительного предмета. Попросить заявителя оказать помощь в охране места происшествия. Записать его установочные данные.

2.2. Немедленно доложить о происшествии дежурному территориального ОВД или по телефону «02».

2.3. Связаться с руководством административного объекта, обязать представителей администрации провести эвакуацию всех людей (а также наиболее важной документации, на усмотрение администрации) с территории объекта на безопасное расстояние, используя службу безопасности и громкоговорящую связь (при ее наличии). В целях обеспечения безопасности эвакуация производится не только из помещения, где обнаружен подозрительный объект, но и из всего здания. При эвакуации не допускается проход людей вблизи обнаруженного предмета.

2.4. Взять под охрану место происшествия и, используя сотрудников службы безопасности предприятия, организовать оцепление и охрану опасной зоны.

2.5. Оповестить коммунальные службы на случай необходимости отключения газо-энергетических и водных подводок на данном участке.

2.6. По прибытии ответственного руководителя либо следственно-оперативной группы доложить старшему о принятых мерах и в дальнейшем действовать по его указанию.

Действия сотрудников ОВД на месте взрыва

При получении информации о взрыве в административном здании или на прилегающей территории сотрудник полиции обязан:

3.1. Немедленно прибыть на место происшествия.

3.2. Докладать о происшествии дежурному территориального ОВД или по телефону «02».

3.3. До прибытия СОГ предпринять меры для сохранения обстановки на месте взрыва.

3.4. Обеспечить оцепление и охрану места происшествия.

3.5. Организовать поиск свидетелей происшествия.

3.6. Организовать оказание первой медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения.

3.7. При взрыве в здании необходимо организовать отключение энерго и газоснабжения.

3.8. По прибытии ответственного руководителя либо следственно-оперативной группы доложить старшему о принятых мерах и в дальнейшем действовать по его указанию.

Вокзалы и аэропорты, автотранспорт

При получении информации об угрозе взрыва

При получении информации об угрозе взрыва вокзала (аэропорта) сотрудник полиции обязан:

1.1. Совместно с заявителем немедленно прибыть на место происшествия. Попросить заявителя оказать помощь в охране места происшествия. Записать его установочные данные.

1.2. Доложить дежурному территориального ОВД (ЛОВД) или по телефону «02». Взять под охрану место происшествия и организовать оцепление опасной зоны.

1.3. Связаться с руководством вокзала (аэропорта), обязать представителей администрации провести эвакуацию всех людей (а также наиболее важной документации, на усмотрение администрации) с территории объекта на безопасное расстояние, используя службу безопасности и громкоговорящую связь.

1.4. До прибытия кинолога со служебно-розыскной собакой и представителей ИСО УВД совместно с представителем администрации либо службы безопасности объекта визуально осмотреть, с целью обнаружения взрывного устройства или подозрительных предметов, прилегающую территорию, автостоянки, находящиеся вблизи здания, а также все внутренние помещения. Особое внимание обращать на бесхозные и подозрительные предметы, при этом запрещается производить какие-либо манипуляции с обнаруженными предметами.

Обследование производится в следующем порядке:

- внешний периметр объекта, входы и выходы, припаркованные рядом со зданием транспортные средства (особое внимание обратить на урны, различные емкости и бесхозные предметы);

- подъездные пути и коммуникации, относящиеся к объекту (состояние ж/д. полотна), особое внимание обратить на криволинейные участки, спуски, подъемы, эстакады и пространство под ними (стрелки для ж/д.);

- места складирования и транспортировки грузов;

- автоматические камеры хранения и другие места хранения и транспортировки багажа;

- места, доступные посетителям (фойе, кассовые залы, предприятия питания и торговли, коридоры, гардеробы, туалеты ...);

- лестничные пролеты, лифтовые шахты, кабины и подвалы;

- кабинеты сотрудников администрации, залы совещаний и т.д.;

1.5. Письменно фиксировать все, что имеет отношение к данному происшествию, докладывать в дежурную часть об изменениях в оперативной обстановке, строго соблюдать меры безопасности.

1.6. По прибытии ответственного руководителя либо следственно-оперативной группы доложить старшему о принятых мерах и в дальнейшем действовать по его указанию.

При обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств, штатных боеприпасов и подозрительных предметов

При обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств, штатных боеприпасов или подозрительных предметов в административном здании или на прилегающей территории сотрудник полиции обязан:

2.1. Совместно с заявителем немедленно прибыть на место обнаружения подозрительного предмета. Попросить заявителя оказать помощь в охране места происшествия. Записать его установочные данные.

2.2. Немедленно доложить о происшествии дежурному территориального ОВД или по телефону «02».

2.3. Связаться с руководством административного объекта, обязать представителей администрации провести эвакуацию всех людей (а также наиболее важной документации, на усмотрение администрации) с территории объекта на безопасное расстояние, используя службу безопасности и громкоговорящую связь (при ее наличии). В целях обеспечения безопасности эвакуация производится не только из помещения, где обнаружен подозрительный, объект, но и из всего здания. При эвакуации не допускается проход людей вблизи обнаруженного предмета.

2.4. Взять под охрану место происшествия и, используя сотрудников службы безопасности предприятия, организовать оцепление и охрану опасной зоны.

2.5. Оповестить коммунальные службы на случай необходимости отключения газо-энергетических и водных подводок на данном участке.

2.6. По прибытии ответственного руководителя либо следственно-оперативной группы доложить старшему о принятых мерах и в дальнейшем действовать по его указанию.

На месте взрыва

При получении информации о взрыве в административном здании или на прилегающей территории сотрудник полиции обязан:

- 3.1. Немедленно прибыть на место происшествия.
- 3.2. Доложить о происшествии дежурному территориального ОВД или по телефону «02».
- 3.3. До прибытия СОГ предпринять меры для сохранения обстановки на месте взрыва.
- 3.4. Обеспечить оцепление и охрану места происшествия.
- 3.5. Организовать поиск свидетелей происшествия.
- 3.6. Организовать оказание первой медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения.
- 3.7. При взрыве в здании необходимо организовать отключение энерго и газоснабжения.
- 3.8. По прибытии ответственного руководителя либо следственно-оперативной группы доложить старшему о принятых мерах и в дальнейшем действовать по его указанию.

Места массового пребывания людей

(парк, сквер, площадь, улица, подземный переход и т.д.)

Действия сотрудников ОВД при получении информации об угрозе взрыва

При получении информации об угрозе взрыва в месте массового пребывания людей сотрудник полиции обязан:

- 1.1. Совместно с заявителем немедленно прибыть на место происшествия. Записать его установочные данные. Попросить заявителя остаться на месте до прибытия следственно-оперативной группы.
- 1.2. Доложить дежурному территориального ОВД и по телефону «02».
- 1.3. До прибытия кинолога со служебно-розыскной собакой и представителей ИСО УВД начать визуальный осмотр территории, прилегающих парковок автомобилей с целью обнаружения взрывного устройства или подозрительных (бесхозных) предметов;

1.4. Попросить владельцев (продавцов) торговых палаток (киосков) проверить свои торговые точки и незамедлительно сообщать любую информацию, связанную с обнаружением подозрительного (бесхозного) предмета.

1.5. Письменно фиксировать все, что имеет отношение к данному происшествию, докладывать в дежурную часть об изменениях в оперативной обстановке, строго соблюдать меры безопасности.

1.6. По прибытии ответственного руководителя либо следственно-оперативной группы доложить старшему о принятых мерах и в дальнейшем действовать по его указанию.

Действия сотрудников ОВД при обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств, штатных боеприпасов и подозрительных предметов

При обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств, штатных боеприпасов или подозрительных (бесхозных) предметов в местах массового пребывания людей сотрудник полиции обязан:

2.1. Совместно с заявителем немедленно прибыть на место происшествия. Записать его установочные данные. Попросить заявителя остаться на месте до прибытия следственно-оперативной группы.

2.2. Доложить дежурному территориального ОВД и по телефону «02».

2.3. Взять под охрану место происшествия и организовать оцепление опасной зоны с привлечением других сотрудников силовых структур, а также служб безопасности (частных охранных предприятий).

2.4. Принять меры по эвакуации людей из опасной зоны на безопасное расстояние, временному закрытию точек розничной торговли, по возможности сократить движение транспортных средств на прилегающих улицах. При эвакуации не допускается проход людей вблизи обнаруженного предмета.

2.5. Оповестить коммунальные службы на случай необходимости отключения газо-энергетических и водных подводок в пределах зоны отчуждения и на прилегающей территории.

2.6. По прибытии ответственного руководителя либо следственно-оперативной группы доложить старшему о принятых мерах и в дальнейшем действовать по его указанию.

Действия сотрудников ОВД на месте взрыва

При получении сотрудником полиции сообщения о взрыве в месте массового пребывания людей:

3.1. Докладать о происшествии дежурному территориального ОВД и по телефону «02».

3.2. Немедленно прибыть на место происшествия.

3.3. До прибытия СОГ предпринять меры для сохранения обстановки на месте взрыва.

3.4. Взять под охрану место происшествия и организовать оцепление с привлечением других сотрудников силовых структур или наиболее сознательных граждан.

3.5. Организовать поиск свидетелей происшествия.

3.6. Организовать оказание первой медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения.

3.7. По прибытии ответственного руководителя либо следственно-оперативной группы доложить старшему о принятых мерах и в дальнейшем действовать по его указанию.

Зрелищные и культурно-массовые мероприятия

(стадионы, спортивные сооружения, концертные площадки, места проведения политических митингов и демонстраций, киноконцертные залы, театры, выставки и т.д.)

Действия сотрудников ОВД при получении информации об угрозе взрыва

При получении информации об угрозе взрыва в месте массового пребывания людей при проведении зрелищных и культурно-массовых мероприятий сотрудник полиции обязан:

1.1. Совместно с заявителем немедленно прибыть на место происшествия. Записать его установочные данные. Попросить заявителя остаться на месте до прибытия следственно-оперативной группы.

1.2. Доложить дежурному территориального ОВД и по телефону «02».

1.3. Взять под охрану место происшествия и организовать оцепление. Обязать представителей администрации (организаторов мероприятия), службы безопасности, других сотрудников силовых структур оказать помощь в эвакуации всех людей на безопасное расстояние, временному закрытию точек розничной торговли, по возможности сократить движение транспортных средств на прилегающих улицах. При этом с целью недопущения паники следует избегать объявления истинной причины эвакуации.

1.4. До прибытия кинолога со служебно-розыскной собакой и представителей ИСО УВД совместно со службой безопасности начать визуальный осмотр здания (фойе, гардероб, зал, подсобные помещения) и прилегающей территории, автостоянок, а также местах скопления и сбора мусора, с целью обнаружения взрывного устройства или подозрительных предметов.

1.5. Письменно фиксировать все, что имеет отношение к данному происшествию, докладывать в дежурную часть об изменениях в оперативной обстановке, строго соблюдать меры безопасности.

1.6. По прибытии ответственного руководителя либо следственно-оперативной группы доложить старшему о принятых мерах и в дальнейшем действовать по его указанию.

Действия сотрудников ОВД при обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств, штатных боеприпасов и подозрительных предметов

При обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств, штатных боеприпасов или подозрительных (бесхозных) предметов в месте массового пребывания людей при проведении зрелищных и культурно-массовых мероприятий сотрудник полиции обязан:

2.1. Совместно с заявителем немедленно прибыть на место происшествия. Записать его установочные данные. Попросить заявителя остаться на месте до прибытия следственно-оперативной группы.

2.2. Доложить дежурному территориального ОВД и по телефону «02».

2.3. Принять меры по эвакуации всех посетителей из опасной зоны на безопасное расстояние, временному закрытию точек розничной торговли. При эвакуации не допускается проход людей вблизи обнаруженного предмета.

2.4. Взять под охрану место происшествия и организовать оцепление опасной зоны с привлечением других сотрудников силовых структур, а также служб безопасности (частных охранных предприятий).

В целях недопущения паники следует избегать объявления истинной причины эвакуации.

2.5. Оповестить коммунальные службы на случай необходимости отключения газо-энергетических и водных подводок в здании, зоне отчуждения и на прилегающей территории.

2.6. По прибытии ответственного руководителя либо следственно-оперативной группы доложить старшему о принятых мерах и в дальнейшем действовать по его указанию.

Действия сотрудников ОВД на месте взрыва

При получении сотрудником полиции сообщения о взрыве в месте массового пребывания людей при проведении зрелищных и культурно-массовых мероприятий:

3.1. Немедленно прибыть на место происшествия.

3.2. Докладать о происшествии дежурному территориального ОВД и по телефону «02».

3.3. До прибытия следственно-оперативной группы предпринять меры для сохранения обстановки на месте взрыва.

3.4. Взять под охрану место происшествия и организовать оцепление. Обязать представителей администрации (организаторов мероприятия), службы безопасности (частного охранного предприятия), других сотрудников силовых структур участвовать в оказании помощи при эвакуации посетителей и оцеплении места происшествия.

3.5. Организовать поиск свидетелей происшествия.

3.6. Организовать оказание первой медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения.

3.7. При взрыве в здании необходимо организовать отключение энерго- и газоснабжения.

3.8. По прибытии ответственного руководителя либо следственно-оперативной группы доложить старшему о принятых мерах и в дальнейшем действовать по его указанию.

В гостиницах и жилых домах

Действия сотрудников ОВД при получении информации об угрозе взрыва

При получении информации об угрозе взрыва в гостинице или жилом доме сотрудник полиции обязан:

1.1. Совместно с заявителем немедленно прибыть на место происшествия. Записать его установочные данные. Попросить заявителя остаться на месте до прибытия следственно-оперативной группы.

1.2. Докладать дежурному территориального ОВД и по телефону «02». Взять под охрану место происшествия и организовать оцепление опасной зоны.

1.3. Поставить в известность о случившемся администрацию гостиницы, установить лицо из руководства, ответственное за организацию эвакуации обслуживающего персонала и проживающих в гостинице лиц.

Попросить владельцев (продавцов) торговых палаток (киосков) проверить свои торговые точки и незамедлительно сообщать любую информацию, связанную с обнаружением подозрительного (бесхозного) предмета.

1.4. При угрозе взрыва в жилом доме совместно с другими сотрудниками силовых структур осуществить обход и оповестить всех жильцов о необходимости взять с собой личные документы, теплые вещи и выйти на улицу.

1.5. До прибытия кинолога со служебно-розыскной собакой и представителей ИСО УВД совместно с представителем администрации, службы безопасности гостиницы, другими сотрудниками силовых структур, представителем местного ЖКХ начать визуальный осмотр здания (внутренние помещения, подвал, вестибюль, коридоры, подсобные помещения), прилегающей территории, автостоянок, находящихся вблизи зданий с целью обнаружения взрывного устройст-

ва или подозрительных (бесхозных) предметов. Особое внимание обращать на места скопления и сбора мусора.

1.6. Оповестить коммунальные службы на случай необходимости отключения газо-энергетических и водных подводок на данном участке.

1.7. Письменно фиксировать все, что имеет отношение к данному происшествию, докладывать в дежурную часть об изменениях в оперативной обстановке, строго соблюдать меры безопасности.

1.8. По прибытии ответственного руководителя либо следственно-оперативной группы доложить старшему о принятых мерах и в дальнейшем действовать по его указанию.

Действия сотрудников ОВД при обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств, штатных боеприпасов и подозрительных предметов

При обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств, штатных боеприпасов или подозрительных предметов в гостинице или жилом доме сотрудник полиции обязан:

2.1. Совместно с заявителем немедленно прибыть на место происшествия. Записать его установочные данные. Попросить заявителя остаться на месте до прибытия следственно-оперативной группы.

2.2. Немедленно доложить о происшествии дежурному территориального ОВД и по телефону «02».

2.3. Поставить в известность о случившемся администрацию гостиницы и службу безопасности (частное охранное предприятие), руководителей и дежурные службы ЖКХ.

2.4. Организовать эвакуацию всех жителей и посторонних лиц, предупредив их о необходимости взять с собой личные документы, теплые вещи и выйти на улицу. В целях обеспечения безопасности эвакуация производится из всего здания. При эвакуации не допускается проход людей вблизи обнаруженного предмета.

2.5. Взять под охрану место происшествия и организовать оцепление опасной зоны.

2.6. Оповестить коммунальные службы на случай необходимости отключения газо-энергетических и водных подводок на данном участке.

2.7. По прибытии ответственного руководителя либо следственно-оперативной группы доложить старшему о принятых мерах и в дальнейшем действовать по его указанию.

Действия сотрудников ОВД на месте взрыва

При получении информации о взрыве в гостинице или жилом доме сотрудник полиции обязан:

3.1. Немедленно прибыть на место происшествия.

3.2. Докладать о происшествии дежурному территориального ОВД и по телефону «02».

3.3. До прибытия следственно-оперативной группы предпринять меры для сохранения обстановки на месте взрыва.

3.4. Обеспечить оцепление и охрану места происшествия.

3.5. Организовать поиск свидетелей происшествия.

3.6. Организовать оказание первой медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения.

3.7. При взрыве в здании необходимо организовать отключение энерго и газоснабжения.

3.8. По прибытии ответственного руководителя либо следственно-оперативной группы доложить старшему о принятых мерах и в дальнейшем действовать по его указанию.

На объектах торговли

(магазины, супермаркеты, продуктовые и вещевые рынки)

Действия сотрудников ОВД при получении информации об угрозе взрыва

При получении информации об угрозе взрыва на объекте торговли сотрудник полиции обязан:

1.1. Совместно с заявителем немедленно прибыть на место происшествия. Записать его установочные данные. Попросить заявителя остаться на месте до прибытия следственно-оперативной группы.

1.2. Доложить дежурному территориального ОВД и по телефону «02». Взять под охрану место происшествия и организовать оцепление опасной зоны.

1.3. Связаться с администрацией торгового предприятия, обязать представителей администрации и службы безопасности (частного охранного предприятия) оказать помощь в эвакуации всех покупателей. При этом следует избегать объявления истинной причины эвакуации в целях недопущения паники.

1.4. До прибытия кинолога со служебно-розыскной собакой и представителей ИСО УВД совместно с представителем администрации и службы безопасности объекта торговли начать визуальный осмотр здания и прилегающей территории с целью обнаружения взрывного устройства или подозрительных (бесхозных) предметов.

1.5. Письменно фиксировать все, что имеет отношение к данному происшествию, докладывать в дежурную часть об изменениях в оперативной обстановке, строго соблюдать меры безопасности.

1.6. По прибытии ответственного руководителя либо следственно-оперативной группы доложить старшему о принятых мерах и в дальнейшем действовать по его указанию.

Действия сотрудников ОВД при обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств, штатных боеприпасов и подозрительных предметов

При обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств, штатных боеприпасов или подозрительных предметов на объектах торговли сотрудник полиции обязан:

2.1. Совместно с заявителем немедленно прибыть на место происшествия. Записать его установочные данные. Попросить заявителя остаться на месте до прибытия следственно-оперативной группы.

2.2. Немедленно доложить о происшествии дежурному территориального ОВД и по телефону «02».

2.3. Связаться с администрацией торгового предприятия, обязать представителей администрации и службу безопасности оказать помощь в эвакуации всех покупателей с территории объекта торговли

из опасной зоны на безопасное расстояние. При эвакуации не допускается проход людей вблизи обнаруженного предмета.

2.4. Взять под охрану место происшествия и, используя сотрудников службы безопасности предприятия, организовать оцепление и охрану опасной зоны.

2.5. Оповестить коммунальные службы на случай необходимости отключения газо-энергетических и водных подводок на данном участке.

2.6. По прибытии ответственного руководителя либо следственно-оперативной группы доложить старшему о принятых мерах и в дальнейшем действовать по его указанию.

Действия сотрудников ОВД на месте взрыва

При получении сотрудником полиции информации о взрыве на территории объекта торговли:

3.1. Немедленно прибыть на место происшествия.

3.2. Докладать о происшествии дежурному территориального ОВД и по телефону «02».

3.3. До прибытия СОГ предпринять меры для сохранения обстановки на месте взрыва.

3.4. Обеспечить оцепление и охрану места происшествия.

3.5. Организовать поиск свидетелей происшествия.

3.6. Организовать оказание первой медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения.

3.7. При взрыве в здании необходимо организовать отключение энерго- и газоснабжения.

3.8. По прибытии ответственного руководителя либо следственно-оперативной группы доложить старшему о принятых мерах и в дальнейшем действовать по его указанию.

Тема 16.

ВИДЫ И ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ СЛУЖЕБНЫХ НАРЯДОВ ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ

- 1. Состав и назначение нарядов по охране общественного порядка.*
- 2. Экипировка нарядов по охране общественного порядка*
- 3. Обязанности нарядов по охране общественного порядка.*
- 4. Типовые тактические действия нарядов полиции в различных ситуациях.*

Чрезвычайные обстоятельства криминального характера резко осложняют оперативную обстановку, требуют от личного состава органов внутренних дел четких, решительных действий по своевременному пресечению правонарушений и преступлений. Твердые знания, умения и навыки по тактике действий индивидуально и в составе служебных нарядов (групп, подразделений) в сочетании с мерами обеспечения личной безопасности позволяют успешно справиться с поставленной задачей в различных условиях оперативной обстановки.

1. Состав и назначение нарядов по охране общественного порядка

Нарядом по охране общественного порядка называется группа личного состава, назначаемая от органов внутренних дел для поддержания установленного порядка и борьбы с преступностью на улицах, стадионах, в парках и других общественных местах при проведении специальной операции в условиях чрезвычайных обстоятельств, а также в обычных условиях.

Сотрудник полиции, заступающий на службу, должен знать:

- поставленную задачу;
- оперативную обстановку и особенности маршрута (поста);
- приметы разыскиваемых преступников и похищенного имущества;

- расположение ближайших нарядов полиции, охраны, патруле подвижных полицейских групп;
- порядок поддержания связи с дежурным, ведения радиообмена;
- прилегающие к маршруту (посту) улицы, переулки, площади и проходные дворы;
- местонахождение на территории района органов полиции, прокуратуры, суда, пожарной охраны, государственных учреждений, предприятий, общественных организаций, общежитии, мест проживания условно осужденных и условно освобожденных;
- номера телефонов пожарных команд и скорой помощи, ближайших больниц, аптек, медицинских вытрезвителей, приемников-распределителей;
- многолюдные места в районе маршрута (поста), парки, скверы, стадионы, столовые, чайные, кафе, рестораны, рынки, вокзалы, пристани, аэропорты и т.д.
- места возможного появления преступников, бродяг, попрошайек, лиц, ведущих паразитический образ жизни;
- трамвайные, троллейбусные, автобусные маршруты, их ближайшие остановки, станции метро, стоянки автомобилей, такси;
- порядок работы государственных учреждений, промышленных, торговых, зрелищных предприятий, общественных организаций и транспорта;
- лиц, состоящих на профилактическом учете или под административным надзором полиции;
- места возможного совершения преступлений и правонарушений, сосредоточения антиобщественного элемента;
- пути кратчайшего движения на случай преследования преступников.

Для охраны общественного порядка и борьбы с преступностью формируются следующие виды нарядов:

- патруль;
- патрульная группа;
- пост;
- стационарный пост дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ДПС ГИБДД);
- группа немедленного реагирования;

- наряд сопровождения;
- контрольно-пропускной пункт;
- заслон;
- передвижной пункт полиции;
- подвижная полицейская группа;
- наряд скрытого патрулирования.

Патруль – подвижной наряд в составе двух и более сотрудников органов внутренних дел, выполняющий возложенные на него обязанности на маршруте патрулирования на автомобиле (ПА), мотоцикле (ПМ), катере (ПКТ), снегоходе (ПСХ), квадроцикле (ПКЦ), велосипеде (ПВЛ), вертолете (ПВ), служебных лошадях (ПСЛ), в пешем порядке (ПП), в том числе со служебными собаками.

В целях профилактики правонарушений, обозначения для граждан местонахождения нарядов комплексных сил в темное время суток, несение службы на ПА осуществляется с периодическим (ежечасно, в течение не менее 10 минут) включением проблесковых маячков, со скоростью движения не более 30-40 км/ч с соблюдением установленных правил дорожного движения, за исключением случаев использования служебного автотранспорта в ходе осуществления оперативно-разыскных мероприятий, требующих обеспечения скрытности работы нарядов (осуществление розыска и задержания лиц, совершивших преступление либо административное правонарушение, по горячим следам).

Временные отключения проблесковых маячков также допускаются для выполнения технических требований по их безопасной эксплуатации.

Патрульная группа – подвижной наряд в составе двух и более патрулей, объединенный для несения службы по обеспечению правопорядка под единым руководством на нескольких маршрутах патрулирования, зонах обслуживания.

Основу патрульной группы составляют патрули на автомобилях, квадроциклах, снегоходах, катерах, в подчинение которым придается пеший патруль или патруль на велосипеде с носимыми радиостанциями, при необходимости – патруль на мотоцикле, служебных лошадях, со служебной собакой или патруль на вертолете, используемый, как правило, для координации действий комплексных сил.

Пост – наряд, выставляемый в определенном месте или участке местности, который круглосуточно или в течение установленного периода времени обеспечивает непрерывный визуальный контроль за состоянием правопорядка на обслуживаемой территории с удалением от центра поста не более 300 метров.

Стационарный пост устанавливается в местах массового пребывания людей, а также наиболее удаленных от территориального органа МВД России на районном уровне местах, в которых необходимо обеспечить постоянный визуальный контроль за состоянием правопорядка на обслуживаемой территории.

Допускается создание стационарного поста полиции в помещении, специально оборудованном техническими средствами управления нарядами, видеонаблюдения и связи, специальной громкоговорящей установкой, надписью «полиция», инженерными коммуникациями (освещением, водоснабжением при необходимости канализацией).

Стационарный пост ДПС ГИБДД – наряд, осуществляющий несение службы на автомагистралях, оборудованном специальными служебными помещениями, оснащенными оперативно-техническими и специальными средствами, инженерными и иными сооружениями.

Группа немедленного реагирования – наряд, создаваемый в целях оперативного реагирования на заявления, сообщения и иную информацию о преступлениях, административных правонарушениях и принятия безотлагательных мер для задержания лиц, совершивших преступление (административное правонарушение).

Наряд сопровождения – наряд для обеспечения правопорядка в пути следования поездов дальнего следования и пригородного сообщения, пассажирских речных, морских и воздушных судов.

Контрольно-пропускной пункт – наряд, выставляемый для обеспечения пропускного режима или ограничения движения транспорта и пешеходов в определенном районе (местности) при проведении массовых мероприятий, возникновении стихийных бедствий, эпидемий, эпизоотии и других чрезвычайных обстоятельств.

Заслон – наряд в составе группы (подразделения), выполняющий задачу по контролю за определенным участком местности или перекрытию отдельных транспортных направлений.

Передвижной пункт полиции – наряд комплексных сил, базирующийся на специально оборудованном транспорте, предназначенный для организации и управления нарядами комплексных сил по обеспечению правопорядка в жилом секторе, зонах отдыха граждан, в местах проведения публичных мероприятий, и иной территории, удаленной от территориального органа МВД России на районном уровне, а также для оперативного реагирования на сообщения о происшествиях.

Подвижная полицейская группа – комбинированный наряд, состоящий из представителей нескольких подразделений, входящих в состав комплексных сил, выполняющий задачи по задержанию лиц, совершивших преступления (административные правонарушения), по горячим следам либо на территории, удаленной на значительном расстоянии от расположения территориального органа МВД России на районном уровне.

Наряд скрытого патрулирования – наряд, осуществляющий патрулирование по определенному маршруту, зоне обслуживания, состоящий из сотрудников подразделений, входящих в состав комплексных сил, предназначенный для скрытого наблюдения за местами вероятного совершения преступлений (административных правонарушений) и иного рода чрезвычайных происшествий.

Резерв – наряд полиции, предназначенный для усиления задействованных сил и средств и решения, внезапно возникающих задач, связанных с осложнением оперативной обстановки, и замены личного состава несущего службу длительное время. Состав резерва, размещение и порядок его использования в каждом конкретном случае определяется тем начальником, в распоряжении которого он находится.

В случае изменения оперативной обстановки или служебной необходимости, связанной с обеспечением правопорядка (в том числе за пределами границ территории обслуживания) могут временно формироваться иные виды нарядов.

Возложение на наряды функций, непосредственно не связанных с обеспечением правопорядка, не допускается.

Успех деятельности органов внутренних дел МВД России достигается твердым знанием личным составом своих прав и обязанностей при несении службы в составе различных видов нарядов, его высокой боевой и служебной готовности, способности быстро, активно

и настойчиво выполнять поставленные задачи при полном соблюдении законности. Успешное выполнение нарядом поставленной задачи обеспечивается своевременным обнаружением преступника, умелыми тактическими действиями, активным использованием местности, непрерывным взаимодействием с соседними нарядами, территориальными органами внутренних дел, местным населением, а также качественной и своевременной подготовкой нарядов к службе руководителями подразделений, начальниками органов внутренних дел.

2. Экипировка нарядов по охране общественного порядка

При выполнении повседневных задач на улицах и в других общественных местах сотрудникам патрульно-постовой службы полиции (ППСП) чаще, чем сотрудникам других подразделений полиции приходится иметь дело с уличными преступлениями. При получении сообщений о совершении преступлений и правонарушений, к их месту немедленно направляются ближайшие наряды ППСП. Таким образом, сотрудники ППСП первыми оказываются на месте происшествия и вступают в противоборство с преступниками.

Наряды полиции должны решительно пресекать преступные проявления, устанавливать и задерживать лиц, совершивших преступления, а также оказывать помощь оперативным сотрудникам ОВД, ведущим борьбу с преступностью.

В соответствии со статьями 87, 88, 89 Устава патрульно-постовой службы полиции заступающие на службу в наряд сотрудники подразделений ППСП обязаны быть одетыми в установленное форменное обмундирование по сезону, иметь опрятный внешний вид и исправное снаряжение.

При себе они должны иметь (ст. 88 Устава ППСП):

служебное удостоверение, для полицейского-водителя дополнительно - водительское удостоверение;

нагрудный знак сотрудника полиции и жетон с личным номером;

служебную книжку, карточку маршрута, поста;

формализованные бланки рапортов;

табельное огнестрельное оружие с двумя снаряженными магазинами;

кобуру с протиркой и страховочным ремешком;

*резиновую палку;
наручники;
свисток;
носимую радиостанцию;
карманный электрический фонарь;
авторучку, простой карандаш.*

В зависимости от характера выполняемых задач наряду ППСП дополнительно может выдаваться (ст. 89 Устава ППСП):

*пистолет-пулемет;
карабин;
пистолет травматический;
электрошоковое устройство с возможностью дистанционного воздействия;
аэрозольный распылитель для государственных военизированных организаций;
радиометр-дозиметр;
комплект для экспресс-анализа наличия следов взрывчатых веществ;
ручной прибор для бесконтактного обнаружения горючих и взрывчатых жидкостей;
ручной досмотровый металлоискатель;
средство сковывания движения биологических объектов;
бинокль;
монокуляр ночного видения;
тепловизор малогабаритный;
носимый абонентский комплект системы передачи данных по радиоканалу;
комбинированный фонарь с ультрафиолетовым излучением;
электромегафон;
служебная сумка или планшет;
формализованные бланки протоколов об административном правонарушении;
средства защиты органов дыхания;
индивидуальный перевязочный пакет (аптечка);
средства индивидуальной защиты (бронежилет, бронешлем, щит);
ключи от специального телефона, дверей железнодорожных вагонов;
специальное газовое средство.*

3. Обязанности нарядов по охране общественного порядка

Сотрудники подразделений ППСП в соответствии с поставленными задачами и в пределах своей компетенции исполняют обязанности и реализуют права в соответствии со статьями 12 и 13 Федерального закона «О полиции».

Сотрудники ППСП, входящие в состав патрульных и постовых нарядов, обязаны:

- знать законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также законодательные и иные нормативные правовые акты соответствующих субъектов Российской Федерации, правовые акты местного самоуправления по вопросам охраны общественного порядка, требовать от граждан их неукоснительного исполнения;

- оказывать содействие сотрудникам других подразделений органов внутренних дел, а также представителям иных правоохранительных органов при выполнении ими служебных обязанностей;

- обеспечивать правопорядок на улицах, площадях, в парках, на транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах и в других общественных местах;

- соблюдать законность, тщательно и внимательно разбираться с нарушителями общественного порядка; при применении предусмотренных законом мер воздействия к правонарушителям разъяснять им, в соответствии с каким нормативным актом и за какое нарушение они применяются;

- докладывать оперативному дежурному по территориальному органу МВД России на районном уровне обо всех случаях возникновения угрозы общественной безопасности и необходимости привлечения технической помощи и аварийных служб, не допускать граждан в опасную зону;

- принимать от граждан находки (документы, ценности и другое имущество) и передавать их оперативному дежурному по территориальному органу МВД России на районном уровне с указанием в рапорте описи предметов и данных о лице, передавшем находку.

В соответствии со статьей 216 Устава патрульно-постовой службы полиции патрульные и постовые наряды обязаны:

- осуществлять в границах поста или маршрута наблюдение за местами наиболее вероятного совершения преступлений, возможного появления и укрытия разыскиваемых преступников, а также лиц, условно осужденных к лишению свободы и условно освобожденных из мест лишения свободы;

- контролировать на улицах, объектах транспорта и в других общественных местах в пределах своей компетенции соблюдение лицами, освобожденными из мест лишения свободы, установленных для них в соответствии с законом ограничений;

- своевременно предостерегать граждан от совершения противоправных действий, разъяснять им недопустимость антиобщественного поведения;

- при получении информации о готовящемся преступлении немедленно докладывать начальнику или оперативному дежурному территориального органа МВД России на районном уровне и принимать меры к его недопущению;

- при получении сведений от граждан о совершаемых или совершенных преступлениях установить и записать все установочные данные о заявителях, конкретное место совершения преступления, кем и против кого оно готовится или совершено и другую информацию, имеющую значение для раскрытия преступления, немедленно доложить об этом оперативному дежурному, начальнику территориального органа МВД России на районном уровне, принять меры к пресечению преступления, выявлению и задержанию лиц, готовящих преступление, оказанию помощи пострадавшим, установлению свидетелей и до прибытия следственно-оперативной группы обеспечить охрану места происшествия, неприкосновенность обстановки, сохранность следов и вещественных доказательств;

- по прибытии на место происшествия следственно-оперативной группы действовать в соответствии с указанием ее руководителя, о чем доложить оперативному дежурному;

- выявлять по приметам путем личного сыска в районе маршрута патрулирования (поста) находящихся в розыске преступников, без вести пропавших и других разыскиваемых лиц, уделяя особое внимание местам массового нахождения граждан;

- оказывать содействие сотрудникам полиции, осуществляющим

оперативно-разыскную деятельность, в выявлении лиц, занимающихся взяточничеством, незаконной торговлей, противоправными операциями с валютными ценностями, хищениями, незаконным изготовлением, приобретением, хранением и сбытом оружия, взрывчатых материалов, наркотических средств и психотропных веществ, совершивших другие преступления;

- при установлении фактов сбыта фальшивых денежных знаков и ценных бумаг немедленно принимать меры к задержанию сбытчика, выявлению свидетелей и докладывать об этом оперативному дежурному;

- взаимодействовать со следователями, дознавателями, сотрудниками полиции, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, и других подразделений органов внутренних дел по вопросам предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений в районе несения службы.

При получении от гражданина сообщения о совершенном преступлении наряду ППС необходимо:

- выяснить место, время и способ совершения преступления;
- данные (приметы) о подозреваемом в совершении преступления;
- установить, были ли очевидцы преступления и что известно о них;
- выяснить, в каком состоянии находится потерпевший и оказана ли ему помощь;

- узнать фамилию, имя, отчество и адрес заявителя. Эти данные записываются в служебную книжку, докладываются оперативному дежурному, и наряд действует по его указанию;

- доложить в дежурную часть и командиру подразделения;

- в случаях, не терпящих отлагательства, наряд немедленно прибывает на место происшествия, о чем докладывает оперативному дежурному.

При получении информации о совершающемся преступлении, угрожающем жизни и здоровью граждан, наряд ППСП немедленно выдвигается к месту совершения преступления. Сообщение о случившемся по радиосвязи передается в движении.

По прибытии на место совершения преступления наряды обязаны:
принять решительные меры к пресечению преступления;
организовать преследование и задержание преступников;
оказать помощь потерпевшим, при необходимости вызвать скорую помощь;

установить свидетелей (очевидцев);
обеспечить охрану места происшествия;
доложить командиру подразделения и оперативному дежурному и действовать в соответствии с их указаниями.

Последовательность действий нарядов зависит от характера совершенного преступления, состава наряда и других обстоятельств. Главной задачей является лишение подозреваемого (подозреваемых) в совершении преступления возможности продолжить противоправные действия.

При невозможности справиться своими силами следует запросить помощь соседних нарядов (по радиостанции, телефону через оперативного дежурного по органу внутренних дел) либо попросить находящихся поблизости от места происшествия граждан оказать содействие.

Преследование подозреваемых в совершении преступления по горячим следам ведется до тех пор, пока они не будут задержаны и обезврежены. Наряды во время преследования должны действовать самоотверженно и инициативно, соблюдая при этом меры предосторожности, при необходимости обращаться за помощью к должностным лицам и гражданам, другим нарядам полиции.

Охрана места происшествия на период преследования лиц, подозреваемых в совершении преступления, обеспечивается соседними нарядами ППСП или с привлечением граждан.

При невозможности организовать преследование подозреваемых в совершении преступления и их розыск патрульный (постовой) обязан неотлучно находиться на месте совершения преступления до прибытия следственно-оперативной группы или до получения распоряжения оперативного дежурного.

Об обстоятельствах, складывающихся на месте происшествия, других дополнительных данных наряды полиции информируют оперативного дежурного по ОВД и командира подразделения.

С места происшествия немедленно удаляются все граждане, при необходимости потерпевшие, на такое расстояние, чтобы они не могли уничтожить или повредить следы и вещественные доказательства. Никому, в том числе наряду, не разрешается к чему-либо прикасаться, переставлять вещи и предметы или изменять их положение до прибытия следственно-оперативной группы.

Перемещение вещественных доказательств с предварительной фиксацией их первоначального положения допускается лишь в случае возникновения угрозы их порчи или уничтожения по погодным и другим обстоятельствам.

В необходимых случаях наряды производят оцепление места происшествия, для чего могут привлекаться представители общественности, внештатные сотрудники полиции, а также применяться различные виды ограждения: веревки, доски, проволока и другие подручные средства.

Следы, оставленные личным составом нарядов, отмечаются ясно видимыми указателями и знаками.

Нарядам на месте происшествия не разрешается курить, бросать какие-либо предметы, вести не относящиеся к делу разговоры и отвечать на вопросы посторонних лиц.

Патрульный (постовой) на месте совершения преступления должен в первую очередь запомнить и сделать по возможности необходимые записи по фиксации обстоятельств, которые могут с течением времени исчезнуть или измениться: запахи, состояние погоды, температура, направление ветра, характер освещения. Особое внимание должно быть обращено на обеспечение сохранности обстановки и неизменного положения:

- орудий преступления;
- следов пальцев, рук, обуви, транспортных средств;
- пятен крови, волос, предметов одежды, частиц тканей;
- осколков стекла, кусочков дерева, частиц земли;
- окурков, спичек;
- других предметов, имеющих отношение к совершению преступления.

Сотрудники полиции на месте происшествия обязаны действовать решительно, спокойно и уверенно, не допускать суетливости, окриков и других действий, которые могут вызвать обострение взаимоотношений с гражданами.

К гражданам, оказавшимся на месте происшествия, наряд обращается с просьбой не предпринимать никаких самовольных действий, по документам устанавливает их личность, записывает фамилии, имена, отчества, домашние адреса, место (места) работы и номера телефонов.

Патрульный (постовой), оказывая первую доврачебную помощь или направляя потерпевшего в медицинское учреждение, осматривает его одежду и открытые участки тела в целях обнаружения предметов, следов и признаков, относящихся к преступлению, по возможности устанавливает его личность.

Место и поза, в которой обнаружен раненый, положение рук, ног, головы отмечаются с помощью мела, угля и других средств.

Если потерпевший не проявляет видимых признаков жизни, то, прежде всего, проверяется, жив он или нет, по возможности не изменяя его позу и окружающую обстановку.

Трупы до прибытия следственно-оперативной группы с места происшествия не удаляются и не перемещаются.

В случае угрозы уничтожения следов и вещественных доказательств под воздействием дождя, ветра, снега и других факторов наряды принимают меры к их сохранению, закрывая фанерой, ящиками, брезентом, картоном, шифером и другими подручными средствами. Для предохранения следов на вертикальной поверхности устраиваются козырьки из железа, рубероида или других непромокаемых материалов.

Указанные предметы и материалы не должны иметь резкого запаха, чтобы не затруднить применение служебной собаки.

При совершении преступления в помещении наряды могут войти туда только для его пресечения, задержания подозреваемых в совершении преступления, оказания помощи потерпевшим.

При прибытии следственно-оперативной группы или сотрудника, которому поручено расследование преступления, патрульный (постовой) докладывает о всех полученных сведениях, относящихся к преступлению, и принятых мерах, после чего действует до их указания или распоряжению дежурного.

При значительном удалении нарядов от дежурной части рекомендуется:

расширять границы осмотра места происшествия;

вести опросы лиц, проживающих поблизости или на улицах, по которым, по предположению наряда, свидетелей, скрылись преступники;
осматривать ближайшие подвалы и другие места, где преступники могли укрыться или спрятать похищенные вещи, предметы и т.п.;
проводить осмотр (и прочесывание) окружающей местности;
передавать срочные сообщения (ориентировки) в ближайшие подразделения полиции о факте преступления и об установленных приметах преступников или похищенного ими в целях их розыска и задержания;
организовать наблюдение за сохранностью в случае обнаружения спрятанного похищенного имущества и т.п.

Организуя преследование преступников, наряд может использовать помощь заявителя или другого очевидца, но только с их согласия, либо запросить помощь у соседних нарядов. Наряды полиции во многих случаях прибывают к месту происшествия в течение нескольких минут, вследствие чего преступник, неожиданно застигнутый прибытием сотрудников полиции, вынужден прятаться на месте совершения преступления. Кроме того, скрываясь с места происшествия, преступники нередко теряют головные уборы, пуговицы и даже документы, выбрасывают орудия преступления. Уметь обнаружить их – задача вполне посильная и очень важная.

В беседе с очевидцами преступления необходимо выяснить следующие вопросы:

что конкретно и в какое время произошло, мотивы преступления;
кто совершил правонарушение и в каком месте;
количество правонарушителей их приметы (пол, примерный возраст, рост, телосложение, особые приметы, особенности походки, речи, как обращались нападавшие друг к другу, применяли ли они способы маскировки внешности), сведения об одежде и других предметах, имевшихся у преступников, роль каждого из них в происшедшем, сколько времени они пробыли на месте происшествия;
имело ли место применение психологического или физического насилия в отношении потерпевшего, как он вел себя в момент нападения, оказывал ли сопротивление и в чем оно выражалось, какие следы на одежде нападавших могли остаться в результате сопротивления (разрывы на одежде, ссадины, царапины, следы укуса и т. п.),

какие орудия преступления использовались, где и какие предметы оставили правонарушители;

что похищено в результате преступления (наименование, количество, характерные приметы);

в каком направлении скрылись преступники, места их возможного укрытия, пользовались ли они транспортными средствами, приметы этих транспортных средств (цвет, марка и номер автомашины, мотоцикла и т. д.);

количество свидетелей на месте происшествия в момент, когда оно произошло, кто из них находился на месте происшествия в момент опроса;

какие изменения произведены в обстановке места происшествия, кем и с какой целью.

Производить опрос и делать записи надо быстро, кратко и только о том, что трудно запомнить (фамилия, адрес, номер телефона и др.).

3. Типовые тактические действия нарядов полиции в различных ситуациях

Патрульно-постовые наряды имеют возможность первыми увидеть, предупредить и пресечь нарушения общественного порядка и другие преступления, а также организовать преследование и задержание преступников по горячим следам. Умелое выполнение патрульными и постовыми полицейскими своих обязанностей имеет большое значение для успешного раскрытия преступлений и задержания преступников.

В связи с тем, что выбор действий, которые придется выполнять, всегда диктуется обстоятельствами, складывающимися на месте происшествия, можно дать только примерный перечень основных действий, последовательность которых будет зависеть от складывающейся обстановки.

Нападение на учреждение банка

Если сотрудник полиции непосредственно обнаружил нападение на банк необходимо принять меры для отражения нападения, доступны-

ми средствами (радиостанция, телефон, с помощью граждан) доложить о нападении дежурному по ОВД, стараясь при этом не упускать преступников из поля зрения и быть готовым начать их преследовать. По прибытии оперативной группы действовать по указанию старшего.

В случае, когда о вооруженном нападении на банк сотрудник полиции узнал из сообщения граждан, следует:

после краткого опроса заявителя немедленно выйти на место происшествия и, в случае подтверждения сообщения, действовать по вышеизложенным рекомендациям;

если преступники успели скрыться, но по полученным на месте происшествия сведениям (от служащих сберкасс, граждан) можно прийти к выводу о возможности задержания преступников по горячим следам, немедленно начать их розыск, предварительно поставив об этом в известность дежурного по ОВД, организовав охрану места происшествия и оказав помощь пострадавшим;

при невозможности начать преследование – безотлучно находиться на месте происшествия, обратить особое внимание на сохранность денег, ценных бумаг, находящихся в открытых сейфах, следов выстрелов, следов похожих на кровь, отпечатков пальцев на гладких поверхностях предметов;

с прибытием следственно-оперативной группы действовать по указанию старшего группы.

Нападение на инкассаторов

Действовать как в ситуации, связанной с нападением на банк. Если нападение на инкассатора сопровождалось угоном инкассаторской машины, запомнить или постараться выяснить у свидетелей (очевидцев) цвет, марку и номер этой автомашины, направления движения и немедленно сообщить дежурному ОВД, соседним нарядам и ДПС ГИБДД. Если есть возможность и уверенность в задержании преступников, немедленно начать их преследование, используя для этого автотранспорт.

Разбой, грабеж в отношении гражданина

Если полицейский непосредственно обнаружил разбой или грабеж гражданина (вырывание сумки, шапки и т.д.), а преступник пытается скрыться, необходимо:

- немедленно начать его преследование;
- если потерпевшему требуется медицинская помощь, организовать ее, немедленно начать преследование;
- организовать с помощью дворников, сторожей, граждан охрану места происшествия;
- по радиостанции, телефону или иным путем доложить дежурному по ОВД.

При получении сообщения о разбое, грабеже от потерпевшего необходимо:

- собрать данные о преступнике;
- установить личность потерпевшего;
- установить место совершения преступления;
- сообщить о случившемся в дежурную часть;
- принять меры к розыску и задержанию преступников методом объезда района (направления), в котором мог скрыться преступник.

Обо всех обстоятельствах, связанных с грабежами, разбойными нападениями, докладывать письменным рапортом на имя начальника ОВД.

Хулиганство

При непосредственном обнаружении хулиганских действий необходимо:

- принять меры к пресечению и задержанию лиц, учинивших хулиганские действия, доставить последних в ОВД. В случае если своими силами пресечь хулиганство не удастся, запросить помощь у дежурного по ОВД, обратиться за содействием к присутствующим гражданам;
- если имеются пострадавшие, оказать им помощь, вызвать скорую медицинскую помощь;
- если имеются следы разрушений, надписи хулиганского характера, орудия совершения противоправных действий (ножи, лез-

вия, кастеты и т.д.), а также другие вещественные доказательства, организовать охрану места происшествия;

- выявить свидетелей (очевидцев);
- доложить письменным рапортом начальнику ОВД.

При непосредственном обнаружении групповых хулиганских действий:

доложить дежурному по ОВД и запросить у него помощь для пресечения, обратиться к гражданам, потребовать прекращения хулиганских действий, убеждая этих лиц в неправомерности поведения, не допуская при этом излишней суетливости, ненужных окриков, свистков и тем более действий, которые могут вызвать обострение обстановки;

если групповое хулиганство грозит перерасти в массовые беспорядки (например, число хулиганов увеличивается, они начинают избивать граждан, ломать заборы, витрины), а личное вмешательство полицейского не приведет к пресечению правонарушений, следует постараться до приезда оперативной группы или других нарядов выявить зачинщиков и активных участников группового хулиганства. Запомнить их приметы, попытаться выяснить их Ф.И.О. и адреса, постараться не допустить дальнейшего разрастания числа участников противоправных действий, организовать помощь пострадавшим;

с прибытием следственно-оперативной группы следует доложить старшему группы о характере инцидента. (На какой почве он возник, как разрастался, какие стороны в нем участвовали, количество участников, отношение граждан к инциденту, число пострадавших и т.д.);

об обстоятельствах доложить рапортом начальнику ОВД.

Кража государственного имущества из закрытых помещений

При непосредственном обнаружении кражи государственного имущества из закрытых помещений принять меры к пресечению преступления и доложить дежурному по ОВД. При получении сообщения о краже необходимо:

сразу же выдвинуться на место для проверки сообщения, в случае его подтверждения доложить дежурному по ОВД;

до приезда оперативной группы тщательно осмотреть объект с наружной стороны, обращая особое внимание на целостность окон, две-

рей, решеток, запоров и т.д. При этом помнить, что подходить к объекту следует по возможности незаметно, соблюдая необходимые меры предосторожности на случай возможного нападения преступников;

в случае обнаружения поврежденных окон, дверей, решеток, замков и других следов проникновения во внутрь объекта, усилить наблюдение за ними, особенно за местами, откуда можно ожидать выхода лиц, проникнувших в помещение;

по прибытии на место происшествия оперативной группы доложить старшему группы о своих наблюдениях и действовать по его указаниям;

аналогичным образом действовать и при непосредственном обнаружении (или получении сообщения об обнаружении) кражи государственного имущества из объектов, оборудованных звуковой (световой) сигнализацией;

во всех случаях, когда по обстоятельствам кражи видно, что преступник может быть задержан по горячим следам, начать его преследование;

при необходимости предварительно организовать охрану места происшествия.

Кража личного имущества граждан из домов (квартир)

В настоящее время этот вид преступлений очень распространен. После получения сообщения о краже личного имущества из дома (квартиры) необходимо:

опросить заявителя, обратив внимание на выявление времени кражи, способа проникновения в дом или квартиру (взлом дверей, разбитие окон, подбор ключей и т.д.), наименование и приметы похищенных вещей, а также выяснить, не встречались ли у дома или квартиры лица, вызывающие подозрение своим поведением, другие обстоятельства происшествия. Если заявителем является не сам потерпевший и известно, что похищено, постараться выяснить у заявителя, не знает ли он людей, которые могут быть осведомлены о вещах, находившихся в квартире (доме);

выйти на место происшествия, уточнить обстоятельства кражи, доложить о полученных сведениях дежурному по ОВД;

организовать охрану места происшествия;
если полученные данные говорят о возможности задержания преступников по горячим следам, немедленно начать преследование;
с прибытием на место происшествия оперативной группы (следователя) сообщить все выясненные данные о преступлении и действовать по указанию старшего оперативной группы.

Карманная кража

Если преступник застигнут полицейским в момент совершения карманной кражи:

схватить его за кисть руки и зажать ее вместе с украденной вещью, лишив тем самым возможности выбросить эту вещь или передать ее соучастнику кражи. Поскольку в момент задержания с поличным, преступник еще не знает, что именно он похитил, целесообразно в присутствии свидетелей предложить описать вещь, находящуюся в зажатой руке. Ошибка при этом будет для него серьезной уликой;

в присутствии свидетелей (очевидцев) произвести наружный осмотр одежды и вещей задержанного, помня при этом, что похищенные вещи, а также орудия, используемые преступником при совершении карманных краж (лезвия, перочинные ножи и т.д.), имеют, как правило, небольшие размеры и могут быть скрыты в складках одежды, подкладках и т.д.;

если в момент задержания или наружном осмотре одежды и вещей у лица, совершившего кражу, не окажется похищенного, следует тщательно осмотреть место совершения преступления, ибо преступник может успеть выбросить уличающие его предметы и вещи. Целесообразно одновременно опросить граждан, находящихся рядом, осмотреть свои карманы, сумки на случай, если задержанный, избавляясь от вещественных доказательств, смог подбросить им украденную вещь;

записать Ф.И.О. и другие данные потерпевшего, свидетелей, предложить им прибыть в ОВД.

При получении сообщения о карманной краже подробно опросить потерпевшего о месте предполагаемой карманной кражи (в очереди магазина, в автотранспорте и т.д.) о приметах похищенных вещей.

Убийство

При получении сообщения об убийстве необходимо:

опросить заявителя о времени, месте совершения преступления, кем совершено убийство, приметах убийцы, приметах преступления (в драке, из мести и т.п.), какие орудия были использованы для убийства, скрылся ли преступник или находится на месте преступления и т.д., не забыть выяснить сведения о самом заявителе. Полученные данные сообщить дежурному по ОВД;

выдвинуться на место, где совершено убийство. Немедленно пресечь преступные действия (если они продолжаются, принять меры к задержанию преступника и доставлению его в ОВД). При невозможности справиться своими силами запросить по рации, телефону помощь от соседних нарядов полиции или дежурного по ОВД. Если преступника на месте не оказалось, а полученные данные свидетельствуют о возможности его задержания по горячим следам, немедленно начать преследование, предварительно организовав охрану места происшествия;

организовать оказание первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь;

при организации охраны места происшествия особое внимание уделить сохранности следов потерпевшего и преступника, отпечатков пальцев рук на стеклянных и полированных поверхностях, орудий убийства, следов выстрелов (стреляных гильз, пыжей и т.д.). Тело погибшего не трогать, но если оно лежит на проезжей части улицы с оживленным движением транспорта, предварительно мелом или другим предметом очертить позу, в которой обнаружено тело;

принять меры к выявлению свидетелей и выяснению дополнительных обстоятельств, связанных с убийством;

обо всех обстоятельствах, связанных с убийством, доложить старшему оперативной группы (следователю), прибывшей на место происшествия, а затем письменным рапортом на имя начальника ОВД.

Нанесение телесных повреждений

При получении сообщения о нанесении телесных повреждений необходимо:

опросить заявителя (где, когда, кем нанесено телесное повреждение, какими орудиями оно нанесено и т.д.) и полученные данные сообщить дежурному по ОВД. Если заявитель является сам потерпевшим, то одновременно с выяснением перечисленных обстоятельств применить меры по оказанию доврачебной помощи (если потерпевший в ней нуждается);

выдвинуться на место происшествия. Если преступные действия продолжаются, немедленно пресечь их, принять меры к задержанию преступника и доставлению его в дежурную часть ОВД. При невозможности справиться своими силами вызвать помощь у соседних нарядов полиции, от дежурного по ОВД. Если преступника на месте не оказалось, но полученные данные говорят о том, что можно начать розыск преступника по горячим следам, немедленно начать преследование;

при организации охраны места происшествия обращать особое внимание на сохранность следов транспорта и ног потерпевшего и преступника, пятен, похожих на кровь, отпечатков пальцев, рук на гладких поверхностях и т.д.;

принять меры к выявлению свидетелей и выяснению дополнительных данных о происшествии;

обо всех обстоятельствах, имеющих отношение к причинению телесных повреждений, информировать старшего оперативной группы, прибывшего на место происшествия, а затем доложить письменным рапортом на имя начальника ОВД.

Угон автотранспортных средств

При получении от потерпевшего или других граждан сведений об угоне автотранспортных средств необходимо:

выявить у заявителя, какое транспортное средство угнано, когда заявитель это обнаружил, марка, номерной знак, наиболее характерные приметы (окраска, дефекты и т.д.), где находился автотранспорт перед угоном (в гараже, на улице, на общественной стоянке и т.д.),

при каких обстоятельствах произошел угон, есть ли свидетели, что они знают об обстоятельствах угона и лице, его совершившем. Полученные данные записать и немедленно доложить дежурному по ОВД о происшествии;

если по полученным данным угон совершен из закрытого помещения путем его взлома, выйти на место происшествия и организовать его охрану;

осмотреть близлежащие дворы, улицы, скверы на случай возможного обнаружения оставленного преступником угнанного транспортного средства. При его обнаружении немедленно поставить в известность дежурного по ОВД, самому безотлучно находиться на месте обнаружения транспорта до прибытия оперативной группы или работника ГИБДД, после чего действовать по их указанию;

обо всех обстоятельствах, связанных с происшествием, доложить письменным рапортом на имя начальника ОВД.

Во всех случаях, работая по пресечению, предупреждению или раскрытию преступлений, используя приемы личного сыска, выявлять по приметам, особенностям поведения, путем проведения разведывательного опроса преступников, находящихся в розыске, лиц, подозреваемых в совершении преступления.

Особенности несения службы нарядами ППС на автомобилях и мотоциклах

Патрульные автомобили и мотоциклы предназначаются для патрулирования по маршрутам, преследования преступников и доставления в органы внутренних дел лиц, задержанных за совершение преступлений и административных правонарушений, в случаях отсутствия специального транспорта - для доставления в медицинские учреждения граждан, оказавшихся в беспомощном состоянии, а также лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке либо могущих причинить вред окружающим или себе.

Патрульные автомобили и мотоциклы должны быть оборудованы радиостанциями и другими необходимыми техническими средст-

вами, а также окрашены в соответствии с ГОСТ 50574-2002.

Порядок передвижения патруля на автомобиле или мотоцикле по территории маршрута определяется исходя из поставленных задач, сложившейся обстановки, времени года, суток и поступивших указаний старших начальников. В наиболее сложных в оперативном отношении местах назначаются пункты остановок, определяются особые задачи, время и продолжительность пешего несения службы в каждом пункте, а также последовательность перемещения из одного пункта в другой, время выхода на связь с дежурной частью. Эти данные отражаются в карточке маршрута или в бортовом журнале автопатруля.

Старший наряда на автомобиле (мотоцикле) несет ответственность за точное выполнение установленного порядка несения службы и поставленных задач и правил эксплуатации вверенной техники, соблюдение требований безопасности во время несения службы и при перевозке задержанных лиц.

После инструктажа старший наряда уточняет обязанности и порядок размещения в машине наряда, назначает каждому сектор наблюдения, объявляет маршрут следования к месту несения службы, последовательность перемещения из одних пунктов в другие, докладывает по радиосвязи оперативному дежурному о выезде на маршрут.

В пути следования патруль ведет наблюдение и, при необходимости, делает остановки для принятия мер к прекращению нарушений общественного порядка, пресечению преступлений и административных правонарушений. Во время остановок на маршруте старший наряда организует пешее патрулирование. У патрульной машины остается, как правило, полицейский-водитель, который обеспечивает охрану автомобиля, поддерживает радиосвязь с оперативным дежурным и старшим наряда.

Для сбора личного состава наряда устанавливается условный сигнал.

Наряды на автомобилях (мотоциклах), оборудованных радиостанциями, несут службу на пунктах остановок по 30 - 50 минут. При этом выделяемые из их состава пешие патрули удаляются от машины (мотоцикла) до 300 метров, обходят места, где возможны случаи совершения преступлений и административных правонарушений, и принимают меры к их предупреждению и пресечению.

Наряды на автомобилях и мотоциклах при патрулировании двигаются со скоростью, позволяющей вести наблюдение из машины, но не свыше 40 км/ч.

Наряд на автомобиле (мотоцикле) взаимодействует с пешими патрулями (постами), обменивается оперативной информацией, при необходимости оказывает им помощь.

При посадке задерживаемых в автомобиль патрульные должны принимать меры предосторожности, исключая возможность нанесения травм этим лицам, нападения их на сотрудников полиции и порчи материальной части; проверять состояние замков-запоров и надежность закрытия дверей автомобиля. Доставка в коляске мотоцикла допускается в исключительных случаях, при этом необходимо следить, чтобы задержанный не мог выброститься из коляски во время движения или помешать управлению мотоциклом.

После вывода доставленного из автомобиля (высадки из мотоцикла) наряд должен осмотреть кузов (коляску) в целях обнаружения оставленных предметов и документов.

Патрульным на автомобиле (мотоцикле) во время несения службы запрещается:

- перевозить посторонних граждан и грузы, а также оставлять автомобиль (мотоцикл) без присмотра, не приняв мер к предупреждению его угона;
- нарушать Правила дорожного движения, самовольно отклоняться от назначенного маршрута и изменять порядок несения службы, если это не вызывается служебной необходимостью;
- передавать кому бы то ни было управление автомобилем (мотоциклом);
- оставлять без присмотра в автомобиле (мотоцикле) задержанных.

Особенности несения патрульно-постовой службы с использованием служебных лошадей

Организация несения патрульно-постовой службы с использованием служебных лошадей осуществляется в установленном порядке.

Режим работы и время прибытия кавалеристов на службу устанавливается с учетом времени подготовки личного и конского состава.

вов, а также выдвижения к местам несения службы от мест постоянной дислокации и обратно, а также длительности светового дня.

При себе наряд должен иметь документы и предметы, предусмотренные пунктами 88 и 89 Устава патрульно-постовой службы полиции, компас, топографическую карту маршрута, а также иные технические средства, предусмотренные нормами и табелями положенности.

Особенности несения патрульно-постовой службы со служебными собаками

Служебные собаки используются на маршрутах и постах в основном в вечернее и ночное время, в лесопарковых зонах, на окраинах городов и других населенных пунктов, на неосвещенных улицах и иных подобных местах.

Служебные собаки при патрулировании могут применяться для:

- отражения нападения на граждан и сотрудников полиции или пресечения оказываемого им сопротивления;
- задержания лица, застигнутого при совершении преступления или непосредственно после его совершения и пытающегося скрыться;
- задержания лиц, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они намерены оказать вооруженное сопротивление;
- доставления задерживаемых лиц в полицию, конвоирования и охраны задержанных, а также лиц, подвергнутых административному аресту и заключенных под стражу, когда они своим поведением дают основания полагать, что могут совершить побег либо причинить вред окружающим или себе;
- освобождения захваченных зданий, помещений, сооружений, транспортных средств и земельных участков;
- выявления лиц, совершивших преступления.

Запрещается патрулирование со служебными собаками без намордника в местах массового пребывания людей, в поездах, общественном транспорте, а также передача собак другим лицам и оставление их без присмотра во время патрулирования.

Служебная собака закрепляется за полицейским-кинологом приказом начальника органа внутренних дел. Сотрудники полиции,

не прошедшие специальной подготовки, на должность полицейского-кинолога не назначаются.

Освобождение собак от патрулирования по болезни при наличии письменного заключения ветеринарного врача разрешается оперативным дежурным, а при отсутствии заключения - начальником территориального органа МВД России на районном уровне.

При температуре свыше +30 и ниже -20 градусов продолжительность работы собак на улице не должна превышать 4 часов.

Служебные собаки содержатся в центрах кинологической службы, питомниках органов внутренних дел или по месту жительства полицейских-кинологов.

Перевозка служебных собак к месту несения службы и обратно осуществляется специальным или патрульным автотранспортом.

При следовании полицейского-кинолога со служебной собакой пешим порядком к месту несения службы и обратно по многолюдным улицам, площадям, паркам собака должна находиться от него с левой стороны на коротком поводке и в наморднике.

При включении полицейского-кинолога со служебной собакой в состав автомотопатруля проводится инструктаж сотрудников о порядке поведения и правилах применения служебной собаки.

Во время патрулирования собака должна находиться слева на коротком поводке и без намордника. В местах наиболее вероятного совершения правонарушений наряд делает остановки и осматривает их. При проверке подвалов, нежилых помещений, пустырей и прочих объектов в целях выявления и задержания правонарушителей полицейский-кинолог может пускать собаку на обыск, принимая меры предосторожности на случай внезапного нападения.

На обыск местности или помещения собака пускается без ошейника и намордника. Полицейский-кинолог находится на таком расстоянии, чтобы по возможности не выпускать собаку из поля зрения.

При проверке документов и опросе правонарушителя полицейский-кинолог находится вполоборота и в одном шаге по отношению к нему, а собака на коротком поводке без намордника по команде «Охраняй» находится на расстоянии, обеспечивающем безопасность проверяемого.

При производстве досмотра задержанного подается команда «Руки вверх». Собака во время обыска по команде «Охраняй» должна

находиться без намордника в 2 - 3 метрах от задержанного.

Доставление задержанного в органы внутренних дел осуществляется на основаниях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при этом собака находится с левой стороны полицейского-кинолога на коротком поводке без намордника.

При доставлении задержанного пешим порядком полицейский-кинолог с собакой следует за ним на расстоянии 3 метров, обеспечивая наблюдение, при этом между полицейским-кинологом, собакой и задержанным не должны находиться другие участники наряда или посторонние лица. Собака по командам «Рядом», «Охраняй» следует слева на коротком поводке без намордника.

При доставлении в автомобиле и других транспортных средствах полицейский-кинолог с собакой располагается там, откуда удобнее вести наблюдение за задержанным и быстро применить собаку в случае попытки побега задержанного или нападения на конвой.

Перед пуском собаки сотрудник полиции обязан убедиться, что собака не причинит вреда другим лицам, и сделать окрик: «Стой (Выходи) пускаю собаку». Собака пускается на задержание без намордника и ошейника.

Нельзя пускать собаку на задержание преступника, если между сотрудником полиции и преступником находятся люди.

При задержании особо опасных и вооруженных преступников следует применять несколько хорошо натренированных собак, не боящихся выстрелов, обладающих хорошей хваткой.

Во избежание потери собаки нельзя пускать ее с фронта на задержание преступника, если он находится в укрытии и отстреливается. В таком случае необходимо отвлечь огонь в сторону и пустить собаку с тыла или фланга либо дожидаться отхода преступника.

Наряд ППСП, применивший служебную собаку, в случае нанесения ею укусов задержанному обязан оказать ему первую доврачебную помощь. Собака при этом по команде «Охраняй» должна находиться в 2 - 3 метрах от задержанного.

Во всех случаях применения собаки для задержания правонарушителя сотрудник полиции обязан доложить рапортом с указанием, когда, где, против кого, при каких обстоятельствах она применялась и каковы результаты применения.

Особенности организации патрульно-постовой службы на железнодорожном, водном и воздушном транспорте

Патрульно-постовая служба на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта организуется с учетом требований Устава ППСП.

На станциях, вокзалах, платформах, пристанях, в аэропортах, портах, поездах и судах патрульно-постовая служба организуется начальником линейного управления (отдела, отделения) МВД России, линейного пункта полиции с учетом интенсивности пассажирских и грузовых перевозок, движения поездов, судов, полетов самолетов, а также складывающейся оперативной обстановки.

Порядок работы нарядов устанавливается начальником линейного органа внутренних дел.

Основными формами организации патрульно-постовой службы в сфере пассажирских перевозок являются:

- патрулирование нарядами подразделений ППСП линейного органа внутренних дел по залам вокзалов и аэропортов, станциям, портам, пристаням и причалам, с обходом мест сосредоточения пассажиров, посадочным платформам, отстойным паркам вагонов и другим объектам транспорта, выставление в этих местах постов;
- сопровождение нарядами поездов, судов;
- патрулирование на катерах по рекам, водоемам, акваториям портов, проведение рейдов в прибрежной полосе моря;
- участие членов общественных формирований правоохранительной направленности, частных охранных предприятий в обеспечении правопорядка.

На отдельных станциях, остановочных пунктах начальники линейных Управлений (отделов, отделений) МВД России на транспорте в зависимости от оперативной обстановки могут устанавливать полицейские посты, на которые назначаются наиболее подготовленные, способные к самостоятельной работе полицейские.

Обеспечение правопорядка в поездах, самолетах, на судах обеспечивается нарядами сопровождения. Состав наряда определяется начальником органа внутренних дел на транспорте и в количестве не менее двух человек, из их числа назначается старший. При необходи-

мости наряд возглавляется лицами среднего или старшего начальствующего состава.

Сопровождение нарядами ППСП поездов может осуществляться следующими способами:

- сквозным - одним нарядом ППСП от пункта формирования поезда до пункта его назначения в пределах Российской Федерации;
- эстафетным - несколькими нарядами ППСП в пределах участков своего обслуживания.

Для сопровождения специальных поездов (судов), туристических поездов (судов), поездов с лицами, следующими организованными группами, выделяется усиленный наряд ППСП.

Предусматривается обязательное патрулирование ночью в пригородных поездах парными патрулями, как правило, от пункта отправления до пункта назначения.

Работа наряда сопровождения осуществляется по графику, разрабатываемому руководством линейного управления (отдела, отделения) МВД России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте. В нем должны быть указаны: перечень подлежащих сопровождению поездов (судов), время начала и конца работы, место и время пересадок. Форма одежды наряда устанавливается начальником линейного управления (отдела, отделения) МВД России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте.

Наряд сопровождения при выполнении задач взаимодействует с территориальными органами МВД России на районном уровне по маршруту следования поезда (судна), поездной бригадой (судовой командой, экипажем).

Для обеспечения общественной безопасности на отдельных участках дорог, особенно на подступах к крупным городам и важным железнодорожным узлам, выставляется заслон полиции.

При следовании специальных поездов (судов, самолетов) патрульно-постовая служба на объектах транспорта организуется по особым планам, разрабатываемым совместно и по согласованию с соответствующими начальниками органов внутренних дел на транспорте и руководителями органов федеральной службы безопасности.

Особенности организации и несения патрульно-постовой службы на объектах метрополитенов

Патрульно-постовая служба на объектах метрополитенов организуется с учетом требований Устава ППСП подразделениями органов внутренних дел по охране метрополитенов на станциях метрополитена (вестибюлях станций, посадочных платформах, межстанционных и подуличных переходах, эскалаторах и маршевых лестницах, в поездах метрополитенов), постовая служба полиции организуется начальником отдела (отделения) внутренних дел по охране метрополитена с учетом складывающейся оперативной обстановки, интенсивности пассажиропотока и движения электропоездов во взаимодействии с территориальными органами внутренних дел.

Порядок работы ППСП устанавливается начальником органа внутренних дел по охране метрополитена.

Территории, непосредственно прилегающие к открытым участкам железнодорожного полотна, станциям, подуличным переходам, киоскам вентиляционных шахт, объектам энергообеспечения метрополитена, а также участки местности под железнодорожным полотном являются территориями оперативного обслуживания органов внутренних дел по районам (городам без районного деления) и подлежат обязательному включению в перечень постов и маршрутов территориальных органов МВД России на районном уровне.

Наряду с обязанностями, определенными Федеральным законом «О полиции», наряды ППСП на объектах метрополитенов дополнительно выполняют следующие обязанности:

- принимают неотложные меры по спасению людей при возникновении кризисных ситуаций на объектах метрополитена;
- осуществляют контроль за соблюдением гражданами и должностными лицами правил пользования метрополитеном;
- оказывают в пределах своей компетентности помощь администрации и работникам метрополитена в осуществлении ими своих должностных обязанностей.

Основными формами организации ППСП на объектах метрополитенов являются:

- патрулирование пассажирской зоны метрополитена (вестибю-

ли станций, посадочные платформы, межстанционные и подуличные переходы, эскалаторы и маршевые лестницы);

- сопровождение нарядами полиции подвижных составов электропоездов.

Посты и патрули полиции устанавливаются на станциях метрополитена. Количество и границы постов определяются границами пассажирской зоны станций. Кроме этого, посты полиции устанавливаются на входах (выходах) железнодорожного полотна в тоннель (из тоннеля) с наземной части метрополитена.

Для обеспечения безопасности пассажиров в подвижном составе метрополитена назначаются полицейские наряды по сопровождению поездов.

Составы нарядов определяются начальником органа внутренних дел (командиром подразделения ППСП) по охране метрополитена и в количестве не менее 2 человек. При выполнении своих служебных задач взаимодействуют с нарядами ППСП на станциях метрополитена, персоналом подразделений и служб метрополитена.

Для усиления охраны общественного порядка на отдельных станциях, особенно на пересадочных, и станциях, приближенных к транспортным узлам, могут выставляться заслоны полиции из числа сотрудников полиции, осуществляющих охрану общественного порядка и оперативно-разыскную деятельность.

При обеспечении правопорядка в период следования пассажиров к местам проведения массовых мероприятий (и обратно) наряды ППСП на объектах метрополитена и наряды, задействованные на время проведения массовых мероприятий к прилегающей к станциям метрополитена территории, организуются по особым планам, разрабатываемым совместно с территориальными органами МВД России на районном уровне и руководителями федеральных органов безопасности.

В период закрытия метрополитена наряды ППСП по охране метрополитенов обеспечивают пропускной режим на станциях в соответствии с отдельными инструкциями.

По согласованию с администрацией метрополитена для размещения личного состава постовых нарядов ППСП на станциях оборудуются специальные помещения (комната полиции).

При заступлении на службу на станции или ином объекте метрополитена наряд ППСП обязан:

- принять пост у предыдущей смены посредством совместного обхода территории станции, проверить наличие на посту полиции служебной документации, оборудования, имущества и инвентаря согласно описи;

- проверить работоспособность средств видеонаблюдения и устойчивость радиосвязи с нарядами и дежурными частями территориальных органов внутренних дел, на чьей территории расположена станция метрополитена.

При несении службы наряд ППСП обязан:

- ежечасно докладывать в дежурную часть отдела полиции по охране метрополитена об оперативной обстановке на территории станции метро;

- требовать от граждан (пассажиров) соблюдения установленных правил пользования метрополитеном;

- вести наблюдение за посадкой и высадкой пассажиров в составы электропоездов, при необходимости оказывать содействие работникам службы движения в регулировании пассажиропотоков;

- в случае падения пассажира на «жесткий путь» принимать меры через дежурного по станции к снятию напряжения с контактного рельса, оказывать содействие в извлечении пострадавшего, вызывать медицинских работников, устанавливать очевидцев происшествия;

- во избежание случаев поездных травм и иных случаев травматизма принимать меры к недопущению прохода на станцию граждан, находящихся в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения, принимать меры к своевременному их удалению с территории метрополитена;

- при проникновении посторонних лиц во время движения поездов в тоннель через дежурного по станции принимать меры к снятию напряжения с контактного рельса, сообщать о случившемся на следующую станцию и в дежурную часть отдела полиции, принимать безотлагательные меры к задержанию нарушителя и установлению его личности;

- обеспечивать безопасность инкассации денежных средств из касс станции метро, встречать инкассаторов и сопровождать их до автомашины;

- в целях обеспечения беспрепятственного прохода граждан и недопущения загромождения эвакуационных путей пресекать несанкционированную торговлю и иную деятельность граждан на террито-

рии метрополитена без соответствующих разрешений;

- знать правила противопожарной безопасности на метрополитене, уметь пользоваться средствами пожаротушения при возникновении очага пожара до прибытия пожарного расчета;

- во время внеплановых остановок электропоездов по техническим причинам немедленно сообщать об этом в дежурную часть отдела полиции, а в необходимых случаях совместно с работниками метрополитена принять меры к выводу пассажиров из метро и закрытию станции;

- по окончании работы движения электропоездов обходить служебные помещения, проверять пропуска и удостоверения личности работников метрополитена, удалять посторонних лиц со станции.

Контроль за работой нарядов ППСП на станциях и в электропоездах метрополитена организует и осуществляет начальник отдела (отделения) МВД России на метрополитене, его заместитель по ООП, командиры строевых подразделений полиции, ответственный от руководства.

Порядок и периодичность контроля за работой нарядов определяется с учетом протяженности линии метрополитена, количества станций и полицейских постов на них, количества маршрутов сопровождения. При этом периодичность контроля каждого наряда должна быть не менее трех раз за смену.

Правильное поведение – это, в первую очередь, правильная оценка складывающейся ситуации, поскольку здоровое недоверие к правонарушителю всегда лучше легкомысленной доверчивости.

Прежде чем начать действовать в какой-либо ситуации, надо детально представить ее себе и заранее предусмотреть свои действия в различных вариантах. При возникновении сомнений в оценке ситуации предпочтительнее рассчитывать на худшее и, соответственно, продумать свои действия заранее.

Лучше не действовать в одиночку в неясных ситуациях и не проявлять безрассудную смелость. Целесообразно наблюдать, вызвать поддержку в случае необходимости, не торопиться оказывать помощь без трезвой оценки ситуации, поскольку существует большая вероятность столкнуться со специально подготовленной ловушкой.

Тема 17.

ВИДЫ И ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ СЛУЖЕБНЫХ НАРЯДОВ ПО РОЗЫСКУ И ЗАДЕРЖАНИЮ ВООРУЖЕННЫХ И ОСОБО ОПАСНЫХ ПРЕСТУПНИКОВ

- 1. Состав, назначение, экипировка нарядов по розыску и задержанию вооруженных и особо опасных преступников.*
- 2. Тактика действий служебных нарядов по розыску и задержанию вооруженных и особо опасных преступников.*

Пребывание вооруженных и иных особо опасных преступников на свободе сопряжено, как правило, с совершением ими новых дерзких преступлений, сопровождающихся человеческими жертвами и вовлечением неустойчивых лиц в преступную деятельность. Особую опасность представляют вооруженные преступники, сформировавшиеся в преступные группы для занятия преступной деятельностью. Задержание вооруженных и иных особо опасных преступников представляет наибольшую опасность для жизни и здоровья сотрудников органов внутренних дел и гражданских лиц. Действия сотрудников ОВД по розыску и задержанию вооруженных и особо опасных преступников требуют высокой профессиональной подготовки личного состава, использования ими различных тактических приемов, способов розыска и задержания.

1. Состав, назначение, экипировка нарядов по розыску и задержанию вооруженных и особо опасных преступников

Установление местонахождения и задержание разыскиваемых лиц обеспечивается системой мер местного, федерального и международного розыска.

Местный розыск – это комплекс оперативно-розыскных, поисковых, информационно-справочных и иных действий ОВД, направленных на обнаружение разыскиваемого лица, при котором система оперативно-справочных учетов лиц и адресных бюро используется локально у себя или в месте появления.

Федеральный розыск – это розыск, при котором используется система всех оперативно-справочных учетов лиц и адресных бюро, входящих в Российскую Федерацию.

Международный розыск – это комплекс оперативно-розыскных мероприятий правоохранительных органов России и зарубежных стран, направленных на обнаружение разыскиваемых лиц, осуществляемое через Интерпол.

Проведение мероприятий по розыску и задержанию преступников предусматривает назначение различных видов розыскных нарядов.

Розыскным нарядом называется подразделение или группа сотрудников (военнослужащих), назначенное для розыска и задержания преступников.

К розыскным нарядам относятся:

- поисковая группа (оперативно-поисковая группа) численностью от отделения до взвода для поиска и задержания преступников в определенном районе местности (полосе ведения поиска);
- группа преследования численностью до отделения для задержания преступников, пытающихся скрыться с места совершения преступления, столкновения с нарядами, при прорыве из блокированного района (окружения);
- временный розыскной пост в составе от 2-3 человек до отделения для задержания преступников в местах их возможного появления или на направлениях вероятного движения в ходе проведения специального мероприятия;
- засада – группа сотрудников численностью 3-5 человек, скрытно расположенная в месте вероятного появления разыскиваемого лица для его задержания либо нейтрализации;
- заслоны численностью от отделения до взвода для перекрытия вероятного направления движения разыскиваемых преступников в районе проведения специальной операции;

- секрет численностью 2-4 человека для охраны подступов к важным объектам и выполнения задач при блокировании местности;
- дозор численностью 2 человека для ведения разведки местности на марше при выполнении розыскных мероприятий.

Численность, вооружение, экипировка и форма одежды розыскных нарядов определяются в зависимости от особенностей выполнения задачи.

Руководитель розыскного наряда отвечает за точное выполнение поставленной задачи по розыску и задержанию разыскиваемых преступников. Он имеет право:

- вступать в контакт с представителями местных органов и местным населением в интересах выполнения поставленной задачи, использовать их помощь в задержании разыскиваемых;
- пользоваться местными средствами связи для доклада старшему оперативному начальнику, высланному наряд;
- применять оружие в установленном порядке;
- брать под стражу задержанного при наличии одного из следующих оснований:

преступник задержан в момент совершения преступления (побега) или при его преследовании, если бежавший находился в поле зрения наряда;

кто-либо из наряда опознал преступника или очевидцы укажут на данное лицо как совершившее преступление;

задержанный при опросе сознался, что он является совершившим преступление;

на подозреваемом находятся следы преступления или приметы задержанного совпадают с приметами преступника;

- проверять документы у подозреваемых, останавливать в необходимых случаях транспортные средства, если совместно с нарядами несет службу сотрудник полиции.

Руководитель розыскного наряда обязан:

- знать данные и приметы разыскиваемых лиц;
- ставить задачу каждому человеку из состава наряда и руководить их действиями при розыске;
- неотступно преследовать составом наряда обнаруженного преступника до его задержания;

- производить осмотр местности, строений, транспортных средств, настойчиво добывать сведения о разыскиваемом и умело использовать их;

- поддерживать связь с взаимодействующими нарядами и быть в готовности к оказанию им помощи;

- тщательно обыскивать задержанных преступников в целях изъятия у них оружия, документов, ценностей и предметов, которые могут быть использованы для нападения на наряд, совершения нового преступления или уничтожены как вещественные доказательства преступной деятельности;

- организовать охрану и конвоирование задержанных лиц в ближайший орган внутренних дел;

- докладывать начальнику, выславшему розыскной наряд, о ходе и результатах розыска.

В приказе розыскному наряду указывается:

- данные о разыскиваемых;
- состав наряда и его руководитель (старший);
- задачи и место несения службы (район, участок, направление поиска);

- где и какие действуют другие розыскные наряды;

- действия при обнаружении разыскиваемых или получении данных о их местонахождении;

- порядок взаимодействия с соседними нарядами, местными органами внутренних дел и другими силами, участвующими в розыске;

- порядок применения оружия;

- способ поддержания связи и сигналы взаимного опознавания;

- срок несения службы.

2. Тактика действий служебных нарядов по розыску и задержанию вооруженных и особо опасных преступников

Поисковая группа (оперативно-поисковая группа) – один из основных видов розыскных нарядов по поиску и задержанию преступников. Поисковая группа ведет поиск разыскиваемых лиц в местах скопления граждан, на установленных маршрутах или на отдельных участках местности. Она выполняет поставленную задачу путем ос-

мотра отдельных объектов (участков местности), наблюдения, проверки документов у лиц, схожих по внешним признакам с разыскиваемыми преступниками. Поиск является активным способом действий и позволяет непосредственно обнаружить искомые предметы и людей, произвести их изъятие или захват. При необходимости поисковые группы могут быть усилены кинологами со служебными собаками.

Для ведения поиска поисковые группы принимают боевой порядок, который строится в зависимости от конкретной оперативной обстановки и условий местности (походный, боевой и предбоевой).

Боевой порядок должен отвечать замыслу операции и обеспечивать:

- своевременное обнаружение, задержание или нейтрализацию преступников;
- наилучшее использование условий местности;
- быстрый маневр силами и средствами;
- поддержание непрерывного взаимодействия и управления силами и средствами.

При сплошном поиске (рис. 25), как правило, боевой порядок состоит из поисковых групп, развернутых в цепь. Боевой порядок оперативно-поисковой группы при ведении поиска на местности состоит из поисковой цепи с установленным интервалом между сотрудниками. Впереди и на флангах поисковой цепи на удалении зрительной связи движутся дозоры. За поисковой цепью на удалении видимости движется старший группы с резервом, следственно-оперативная группа при необходимости. При поиске по направлениям (рис. 26) – поисковая группа имеет боевой порядок – колонну с охранением (чаще парные дозорные). Осмотр местности производится при движении от рубежа к рубежу. Поисковая группа может развертываться в цепь для тщательного осмотра рощ, кустарников, камышей и других возможных мест укрытия преступников.




Рис. 25. Схема организации одностороннего поиска

Осматривая местность, личный состав должен иметь между собой зрительную связь, а при необходимости и огневую поддержку. Ширина полосы осмотра местности для каждого человека, участвующего в поиске, должна быть такой, чтобы ее можно было тщательно осмотреть, не снижая скорости движения.




Рис. 26. Схема организации поиска по направлениям

При проведении поиска целесообразно иметь резервы, которые предназначены для выполнения внезапно возникших задач, чаще всего для усиления поисковых групп или преследования преступников, прорвавшихся через боевой порядок. Поиск в населенном пункте ведется, как правило, по объектам (рис.27).




Рис. 27. Схема организации поиска по объектам

При обнаружении преступника он блокируется и, по возможности, задерживается. Обнаружив отход преступника, поисковая группа переходит к его преследованию.

Обнаруженные в зоне поиска неизвестные граждане направляются в сопровождении на КПП для установления их личности.

В условиях ограниченной видимости (туман, метель, сильный дождь) поиск ведется на сокращенных интервалах между сотрудниками, увеличивается количество остановок для выравнивания поисковой цепи.

Группа преследования в зависимости от складывающейся обстановки использует различные способы преследования.

При непосредственном преследовании преступников наряд непрерывно движется за преступником, стремясь сблизиться с ним и задержать в наиболее удобном месте. Преследование по следам ведется

при наличии каких-либо признаков преступника или надежной информации о направлении его движения.

Если преступники разделились и уходят в разных направлениях, старший наряда, исходя из наличия сил, обязан обеспечить преследование всех или наиболее опасных преступников (ближайшего), немедленно доложив старшему начальнику о сложившейся обстановке. В ходе преследования вооруженных преступников необходимо обеспечивать прикрытие движения каждой группы.

При обнаружении преступника или в ходе сближения с ним личный состав наряда передвигается короткими перебежками от укрытия к укрытию, стремясь огнем и тактическими действиями сковать действия преследуемых и блокировать их.

Настигнув преступника, группа преследования блокирует его и по возможности задерживает. В случае оказания сопротивления вызывается резерв.

Временный розыскной пост выставляется в местах вероятного появления разыскиваемых преступников – на пересечении дорог, на мостах, на выездах или въездах в населенные пункты, на железнодорожных станциях, пристанях, аэродромах, на автовокзалах, переправах. Вооружение и экипировка сотрудников должна соответствовать вооруженности и степени опасности разыскиваемых преступников. В зависимости от обстановки личный состав поста может нести службу в форменной или гражданской одежде.

Место расположения поста должно обеспечивать контроль за закрепленным участком местности, что позволяло бы осматривать все проходящие транспортные средства и пешеходов. Для более эффективного несения службы возможное разделение розыскного поста на две (три) группы.

Основная группа несет службу на стационарном посту, другие группы могут патрулировать подходы к нему. Подвижная часть наряда может нести службу в радиусе до 5 км. При несении службы целесообразно использовать помощь местного населения и актива. Для осмотра отдельных объектов и перекрытия направлений возможного отхода преступников из числа личного состава розыскного поста может выставляться дозор или пост наблюдения. Личный состав поста, выставляемый для круглосуточного несения службы, должен быть

обеспечен приборами ночного видения. В зависимости от складывающейся обстановки личный состав розыскного поста, обнаружив преступника, может его задержать его или по указанию старшего начальника сопроводить до указанного места задержания.

Засада организуется для задержания конкретных лиц по заранее полученным достоверным данным. Численность личного состава для задержания одиночного преступника должна составлять от 3-х до 8-ми человек. В ее состав назначаются сотрудники спецподразделений полиции или сотрудники, обладающие хорошей боевой и тактической подготовкой. При необходимости в состав засады может назначаться кинолог с патрульно-розыскной собакой. В составе засады назначаются группы захвата, прикрытия, наблюдения и блокирования. С учетом выбранного места проведения засады может проводиться легендирование, оно способствует более качественному выполнению поставленной задачи, а именно возможности использования любых предлогов для сближения с преступником и последующего его задержания.

Расположение сотрудников должно обеспечивать внезапность действий по захвату преступников. В доме или квартире засада должна размещаться таким образом, чтобы окружающие граждане не подозревали о ее нахождении. Необходимо обеспечивать наблюдение за проживающими гражданами, а также за входами и выходами из квартиры или помещения. В случае неудачных действий по задержанию группа прикрытия (блокирования) не допускает отхода преступника. Если преступник обнаружил засаду и пытается скрыться, старший наряда сообщает руководителю и организует преследование преступника до момента его задержания или блокирования. Заслон выставляется от группы блокирования. Подразделению, назначенному в заслон, придаются средства связи, технические средства наблюдения, обнаружения, служебные собаки. Заслон, назначаемый для задержания вооруженных преступников, передвигающихся на транспортном средстве, включает в себя группу остановки транспортного средства (2-3 чел.), группу прикрытия и применения специальных средств (4-6 чел.), группу захвата (5-10 чел.), наблюдателей, специальные средства принудительной остановки транспорта, автотранспорт.

При длительном выполнении задачи личный состав заслона должен обеспечиваться горячей пищей, определяются места и время отдыха, а в холодное время - пункты обогрева.

Для выполнения боевой задачи заслону назначается рубеж блокирования. Личный состав вооружается штатным оружием, обеспечивается средствами индивидуальной бронезащиты.

После прибытия на место несения службы личному составу необходимо обязательно провести осмотр местности на предмет возможного присутствия преступника и только после этого занять указанный рубеж. Позиции заслона оборудуются в инженерном отношении, организуется система огня. При этом учитывается характер местности и количество личного состава, выделяемого в наряд. Между заслонами должна быть организована система огня или наблюдение. На второстепенных направлениях промежуток между заслонами может перекрываться путем установки инженерных заграждений, сигнальных мин и технических средств обнаружения.

Заняв указанный рубеж, старший заслона выставляет наблюдательные посты, дозоры, организует систему огня, установку технических средств обнаружения на слабо контролируемых участках и составляет схему блокирования. На схеме блокирования указываются занимаемый рубеж, ориентиры и расстояние до них, секторы наблюдения и ведения огня, установленные инженерные заграждения и технические средства обнаружения, места отдыха личного состава, размещение транспортных средств и служебных собак.

При выходе на заслон вооруженного преступника сотрудники подпускают его на расстояние 50 метров и предлагают сдаться. В случае отказа (оказании вооруженного сопротивления) в зависимости от обстановки применяются специальные средства или оружие. При прорыве преступника через заслон старший наряда организует его преследование силами резерва.

Посторонние граждане, передвигающиеся в блокированном районе, останавливаются в 5-10 метрах от боевого порядка заслона для выяснения личности. При этом часть личного состава прикрывает действия проверяющих сотрудников. Всех задержанных лиц с сопровождением отправляют на пункт проверки граждан, находящийся в районе проведения специальной операции.

Секрет выставляется на определенное время, чаще всего ночью или в условиях ограниченной видимости. Наряд вооружается штатным оружием. Личный состав несет службу скрытно, поэтому основная задача – оповещение основных сил о приближении преступника и оказание помощи по его задержанию или нейтрализации. Секрет несет службу путем наблюдения и подслушивания. При появлении подозрительных лиц наряд докладывает старшему начальнику и продолжает нести службу.

Дозор назначается от поисковой группы или от подразделения, совершающего марш. Наряд выполняет поставленную задачу дозор путем наблюдения, прослушивания, опроса граждан, осмотра определенных объектов.

Его основная задача – обеспечение безопасности поисковой группы при ведении розыска вооруженных и других особо опасных преступников и недопущение внезапного нападения на основные силы при совершении марша. Дозор действует впереди поисковых групп, на флангах или в тылу. Он движется скрытно, на удалении зрительной связи и огневого взаимодействия. Личный состав дозора осматривает местность и вероятные места нахождения преступника. Обычно дозорные действуют парами, но в зависимости от обстановки численность дозора может быть увеличена до трех-четырех человек. На открытой среднeperесеченной местности дозорные передвигаются один за другим на расстоянии 8-10 шагов (ночью 3-5 шагов), прикрывая друг друга.

Осмотр местности дозорными осуществляется с помощью бинокля на предельной дальности, затем наблюдение переносится на ближайшие местные предметы. Открытые участки местности личный состав дозора преодолевает быстро, маскируясь, прикрывая друг друга. Для управления, оповещения и организации взаимодействия устанавливаются сигналы (жесты).

Приложение 1

Оборудование одиночного стрелкового окопа

Одиночные стрелковые окопы представляют собой простейшие земляные сооружения, предназначенные для укрытия личного состава от огня противника и ведения огня по противнику из стрелкового оружия (автомат, карабин, винтовка, пулемет, гранатомет). По своему устройству и глубине одиночные стрелковые окопы делятся на: одиночные окопы для стрельбы лежа, одиночные окопы для стрельбы с колена, одиночные окопы для стрельбы стоя.

Простейшим одиночным окопом является окоп для стрельбы из автомата лежа. Этот окоп отрывается только в одном случае – при поспешном переходе к обороне под огнем противника. Для его отрывки используется индивидуальный шанцевый инструмент – *малая пехотная лопата*.

Отрывка окопа производится по команде командира отделения: "Окопаться". В общем случае сотрудник ОВД начинает окапываться там, где его застала команда. Однако место может назначаться командиром отделения или же выбираться самим сотрудником полиции.

Рассмотрим порядок оборудования одиночного окопа для стрельбы лежа:

Сотрудник ОВД одиночный окоп для стрельбы лежа (рис. 1) под воздействием огня противника отрывает в следующей последовательности: по команде «окопаться» кладет оружие вправо от себя на расстояние вытянутой руки, поворачивается на левый бок и извлекает из чехла лопату. Затем он берет лопату обеими руками и ударами сверху вниз и на себя подрезает дерн впереди себя. Снятые дернины укладывает впереди себя с тем, чтобы сразу же получить некоторую защиту от настильного огня противника. Затем лопатой вынимает грунт на глубину около 20 см. Вынутый грунт выбрасывается вперед для образования бруствера (*бруствер* – вынутая земля при отрывке окопа, расположенная спереди и по бокам; *берма* – расстояние от края окопа до кромки бруствера (ширина 30-40 см)). Отрыв переднюю часть окопа, он сдвигается назад и отрывает центральную часть окопа, отбрасывая

грунт вперед и часть грунта влево. Затем сотрудник ОВД отрывает заднюю часть окопа, отбрасывая грунт в левую сторону. После этого он вползает грудью в окоп и углубляет его до глубины 30 см. Разрабатываемый грунт отбрасывается в основном вперед и влево, частично вправо. Высота бруствера при этом должна достичь 30 см.

По окончании этих работ сотрудник ОВД укладывает автомат в заднюю часть окопа, устраивает в передней части окопа ступеньку для локтей, понижает высоту бруствера в секторе стрельбы до 10 см, отрывает прямок для магазина. По окончании отрывки бруствер разравнивается лопатой и маскируется под вид и цвет местности местным материалом (камнями, травой, ветками, пахотной землей и др.).

В зависимости от плотности грунта ширина бруствера в сторону противника должна быть от 50 см (мерзлый, каменистый грунт) до 160 см (супесчаный или песчаный грунт).

В зависимости от типа грунта сотрудник полиции затрачивает на отрывку окопа для стрельбы лежа от 30 минут до 1 часа. Объем вынутого грунта 0.3 м^3 .

Такой окоп с учетом высоты бруствера дает ему закрытие высотой около 60 см, что вполне достаточно для защиты от огня стрелкового оружия и осколков снарядов, имеющих установку взрывателя на осколочное действие.

Однако окоп для стрельбы лежа не обеспечивает удобства действия оружием, размещения имущества и боеприпасов. В таком окопе невозможно длительное пребывание. Кроме того, он затрудняет наблюдение в стороны и назад. Этот окоп следует считать временной и вынужденной мерой.

Поэтому, обеспечив себе защиту от стрелкового огня, сотрудник ОВД начинает углублять окоп до глубины 60 см (рис. 28). Разрабатываемый грунт в большей степени отбрасывается в стороны. Высота бруствера при этом достигает 40-50 см, а в секторе стрельбы 30 см. Бруствер закрывает окоп не только спереди и слева, а и справа тоже на всю длину окопа. Такой окоп называется *окопом для стрельбы с колена*. Объем вынутого грунта достигает 0.8 м^3 . Время на отрывку (считая от начала отрывки окопа для стрельбы лежа) от 1-2.5 ч.





Рис. 28. Окоп для стрельбы из автомата с колена

Считается, что в дальнейшем сотрудник ОВД углубляет окоп до глубины 110 см, повышая бруствер до 50-60 см. Т.е. высота закрытия составляет 160-170 см, что полностью прикрывает от огня стоящего на дне окопа человека. Так получается *окоп для стрельбы стоя* (рис. 29).






Рис. 29. Окоп для стрельбы из автомата стоя:
 1 – ступень для ведения кругового обстрела;
 2 – ниша для боеприпасов

Объем вынутого грунта достигает 1.4 м^3 . На отрывку такого окопа малой пехотной лопатой (считая от начала отрывки окопа для стрельбы лежа) уходит от полутора до трех с половиной часов. При отрывке окопа грунт выбрасывают вперед и в стороны, образуя бруствер, защищающий сотрудника от фронтального и флангового автоматного и пулеметного огня и от осколков. Бойницу для стрельбы устраивают с сектором обстрела не более 60° . В боковой крутости окопа оборудуют нишу для боеприпасов.

Несмотря на свою примитивность, этот окоп уже считается противоатомным укрытием. Он (если в момент ядерного взрыва сотрудник полиции лежит на дне окопа) защищает практически полностью от светового излучения, снижает радиус поражения ударной волной в полтора-два раза. Например, если при взрыве ядерного боеприпаса мощностью 20 кт (мощность Хиросимской атомной бомбы) находящийся на открытой местности сотрудник получает смертельное поражение ударной волной на расстоянии 1.6 км от эпицентра взрыва, то сотрудник в окопе такое же поражение получит на расстоянии 1 км. Также сотрудник, лежащий на дне окопа, практически не подвергнется воздействию проникающей радиации в момент взрыва. Этот же окоп обладает степенью защиты от радиоактивного зараже-

ния $K=5$, т.е. сотрудник, находящийся в окопе, будет получать дозу в пять раз меньше, чем на открытой местности.

Также считается, что по окончании отрывки окопов для стрельбы стоя из правого (левого) заднего угла окопа сотрудник начинает прокапывать ход сообщения (траншею) к соседу справа (слева). Так возникает развитая система окопов и траншей.

Однако боевая практика показывает, что окоп для стрельбы стоя очень редко является развитием окопа для стрельбы лежа и с колена. Дело в том, что подразделения начинают окапываться там, где их остановил огонь противника, т.е. там, где его огонь наиболее эффективен. Чаще всего через непродолжительное время атакующие отходят несколько назад (если не удалось возобновить продвижение вперед) с тем, чтобы занять более подходящие для обороны места и вывести личный состав из под автоматного-пулеметного огня. На новом месте сразу же начинается отрывка окопов для стрельбы стоя и, как правило, в сочетании с отрывкой траншей. Обычно к этому времени подвозится тяжелый шанцевый инструмент (большие саперные лопаты, кирки) и подходит землеройная техника. Так что малая пехотная лопата уже не используется вовсе или же используется лишь как вспомогательный инструмент для работ в тесных местах (устройство ниш для боеприпасов и т.п.).

Таким образом, оборудование окопов осуществляется в целях эффективного применения штатного стрелкового оружия, а также защиты личного состава от современных средств поражения.




Рис. 30 Окоп для стрельбы из пулемета стоя




Рис. 31 Окоп для бронетранспортера

Приложение 2

Размеры малой пехотной лопаты (МПЛ-50)






Схема организации выполнения работ по обезвреживанию (уничтожению) взрывных устройств





Памятка

по действиям сотрудников полиции при получении информации об угрозе взрыва, при обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств, штатных боеприпасов и подозрительных предметов, а также на месте взрыва

Любая (в т.ч. и анонимная) информация об угрозе взрыва, поступившая сотруднику полиции, должна восприниматься как реальная до ее полной проверки.

При обнаружении бесхозных или подозрительных предметов они должны восприниматься как взрывоопасные.

При проведении эвакуационных мероприятий в целях недопущения паники следует избегать объявлений истинной причины эвакуации.

Действия по диагностике и определению степени взрывоопасности указанных предметов производятся только сотрудниками инженерно-саперного отдела (ИСО) УВД.

До прибытия представителей ИСО УВД категорически запрещается всем сотрудникам органов внутренних дел, включая руководящий состав подразделений, самостоятельно выполнять какие-либо действия с обнаруженными предметами (перемещать, вскрывать и осматривать, накрывать), а также допускать к ним посторонних лиц, кроме кинолога со служебно-розыскной собакой для проведения первичного обследования предмета (без непосредственного контакта с ним).

На объектах транспорта

(легковые и грузовые автомобили, автобусы, троллейбусы, трамваи, маршрутные такси)

Действия сотрудников ОВД при получении информации об угрозе взрыва

При получении информации об угрозе взрыва какого-либо транспортного средства сотрудник полиции обязан:

1.1. Совместно с заявителем немедленно прибыть на место происшествия. Записать его установочные данные. Попросить заявителя остаться на месте до прибытия следственно-оперативной группы.

1.2. Доложить дежурному территориального ОВД и по телефону «02».

1.3. Принять меры по эвакуации пассажиров из транспортного средства.

1.4. По возможности организовать эвакуацию транспортного средства в безопасное место.

1.5. Взять под охрану место происшествия и организовать оцепление опасной зоны.

1.6. До прибытия кинолога со служебно-розыскной собакой и представителей ИСО УВД визуально обследовать салон транспортного средства с целью обнаружения бесхозных вещей или подозрительных предметов.

При осмотре категорически запрещается вскрывать моторные и багажные отсеки, двери, открывать кузова грузовых автомобилей.

1.7. Письменно фиксировать все, что имеет отношение к данному происшествию, докладывать в дежурную часть об изменениях в оперативной обстановке, строго соблюдать меры безопасности.

1.8. По прибытии ответственного руководителя либо следственно-оперативной группы доложить старшему о принятых мерах и в дальнейшем действовать по его указанию.

Действия сотрудников ОВД при обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств, штатных боеприпасов и подозрительных предметов

При обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств, штатных боеприпасов или подозрительных предметов сотрудник полиции обязан:

2.1. Совместно с заявителем немедленно прибыть на место происшествия. Записать его установочные данные. Попросить заявителя остаться на месте до прибытия следственно-оперативной группы.

2.2. Немедленно доложить дежурному территориального ОВД и по телефону «02». Взять под охрану место происшествия и организовать оцепление опасной зоны.

2.3. Организовать эвакуацию людей из опасной зоны на безопасное расстояние. При эвакуации не допускается проход людей вблизи обнаруженного предмета.

2.4. По возможности организовать эвакуацию транспортного средства в безопасное место. В случае невозможности эвакуации – оповестить коммунальные службы на случай необходимости отключения газо-энергетических и водных подводок на прилегающей территории к транспортному средству.

2.5. По прибытии ответственного руководителя либо следственно-оперативной группы доложить старшему о принятых мерах и в дальнейшем действовать по его указанию.

Действия сотрудников ОВД на месте взрыва транспортного средства

При получении сотрудником полиции информации о взрыве транспортного средства:

3.1. Немедленно прибыть на место происшествия.

3.2. Докладить дежурному территориального ОВД и по телефону «02».

3.3. Перекрыть движение на этом участке. Обеспечить оцепление и охрану места происшествия. До прибытия следственно-оперативной группы предпринять меры для сохранения обстановки на месте взрыва.

3.4. Организовать оказание первой медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения.

3.5. Организовать поиск свидетелей происшествия.

3.7. По прибытии ответственного руководителя либо следственно-оперативной группы доложить старшему о принятых мерах и в дальнейшем действовать по его указанию.

Список литературы

1. О полиции: Федеральный закон РФ от 07.02.11 № 3-ФЗ // Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
2. Об организации деятельности территориальных органов МВД России и внутренних войск МВД России при возникновении чрезвычайных обстоятельств: приказ МВД России от 24.03.2015 № 363 дсп.
3. О некоторых вопросах обеспечения готовности к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств: приказ МВД России от 24.03.2015 № 364 дсп.
4. Об утверждении Инструкции о порядке обеспечения безопасности при работе со взрывоопасными объектами в органах внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 10.10.2013 № 831 дсп.
5. Вопросы организации деятельности строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции: приказ МВД России от 29.01.2008 № 80.
6. О совершенствовании организации комплексного использования сил и средств органов внутренних дел Российской Федерации по обеспечению правопорядка на улицах и в иных общественных местах: приказ МВД России от 05.10.2013 № 825 дсп.
7. Об утверждении Наставления об организации деятельности органов внутренних дел Российской Федерации и внутренних войск МВД России по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка при проведении публичных и массовых мероприятий: приказ МВД России от 20.12. 2014 № 1075 дсп.
8. О дополнительных мерах по обеспечению безопасности объектов органов внутренних дел Российской Федерации от преступных посягательств: приказ МВД России от 31.12.2014 № 1152.
9. Об утверждении Инструкции о порядке обеспечения безопасности при работе со взрывоопасными объектами в органах внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 10.10.2013 № 831 дсп.
10. Тактико-специальная подготовка: учебник: в 2 ч. Ч. I. – М.: ЦОКР МВД России, 2010.
11. Громов В.И. Энциклопедия безопасности / В.И. Громов, Г.А. Васильев. – 3-е изд., доп. – М., 2000. – Режим доступа: <http://www.blindag.by.ru>.

Учебное издание

Николай Владимирович Панасик
Газинур Рустямович Хуснетдинов

Тактико-специальная подготовка

Курс лекций

Часть 2

Корректор, технический редактор Е.В. Зотина

Подписано в печать 30.10.2017 Усл.печ.л. 7,3
Формат 60х84 1/16 Тираж 30

Типография КЮИ МВД России
420108, г. Казань, ул. Магистральная, 35